PENTAX

PENTAX PEOTOX Browser[™] 2.0 **PENTAX PEOTOX** Laboratory[™] 2.0

Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für eine PENTAX-Digitalkamera entschieden haben. Dies ist die Bedienungsanleitung für die Software "PENTAX PHOTO Browser 2.0" und "PENTAX PHOTO Laboratory 2.0" für Windows-PC und Macintosh zur Bearbeitung von Bildern, die Sie mit Ihrer Kamera aufgenommen haben. Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung der Kamera sowie die vorliegende Anleitung durch, bevor Sie Ihre Kamera, "PENTAX PHOTO Browser 2.0" oder "PENTAX PHOTO Laboratory 2.0" einsetzen, damit Sie den größten Nutzen aus allen Funktionen ziehen können. Bewahren Sie die Anleitungen an einem sicheren Platz auf, weil sie wertvolle Hilfen zum Verständnis all der Mödlichkeiten darstellen, die die Kamera bietet.

Urheberrecht

Mit dieser Kamera aufgenommene Bilder, die nicht nur dem Privatgebrauch dienen, dürfen entsprechend den Bestimmungen des Urheberrecht-Gesetzes nicht ohne Erlaubnis verwendet werden. Seien Sie bitte vorsichtig, denn es gibt Fälle, bei denen die Aufnahme von Bildern sogar für den Privatgebrauch eingeschränkt sein kann, z. B. bei Demonstrationen, in Fabriken oder von Ausstellungsstücken. Auch Bilder, die zu dem Zweck aufgenommen werden, das Urheberrecht zu erwerben, dürfen entsprechend den Bestimmungen im Urheberrecht-Gesetz nicht außerhalb des Anwendungsbereichs des Urheberrechts verwendet werden. Deswegen sollten Sie auch in solchen Fällen vorsichtig sein.

Warenzeichen

- PENTAX und smc PENTAX sind Warenzeichen der PENTAX Corporation.
- PENTAX PHOTO Browser, PENTAX PHOTO Laboratory und PENTAX REMOTE Assistant sind Warenzeichen der PENTAX Corporation.
- Das SD-Logo

 ist ein Warenzeichen.
- Alle anderen Marken oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen.

PictBridge

PictBridge gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die Digitalkamera direkt an den Drucker anzuschließen. In ein paar einfachen Schritten können Bilder direkt von der Kamera gedruckt werden.

Haftungsausschluss

- PENTAX ist nicht verantwortlich für Schäden, die aus direkter oder indirekter Verwendung dieser Software entstehen, sowie für Folgeschäden, Beschädigungen von Daten, Programmen oder anderen immateriellen Gütern, Verlust von Gewinn oder erhofftem Gewinn, sowie für Streitigkeiten mit Dritten, die durch die Verwendung dieser Software entstehen.
- Die Spezifikationen dieser Software können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
- Die in diesem Handbuch verwendeten Symbole haben folgende Bedeutungen:

memo	Steht bei wichtigen Zusatzinformationen.
Caution	Steht bei Warnungen und Hinweisen zum Betrieb.

Die in dieser Anleitung gezeigten Bildschirmaufnahmen können je nach verwendetem Computertyp unterschiedlich erscheinen.

Betrachten der digitalen Kamerabilder	2
Was können Sie mit PENTAX PHOTO Browser 2.0 mache	n? 4
Mitgelieferte Software	
Installation der Software	
Unter Windows	7
Speichern von Bildern auf dem Computer	13
Speichern von Bildern durch Anschluss der Kamera an den PC (für Windows)	osh 18
PENTAX PHOTO Browser 2.0	
Öffnen von PENTAX PHOTO Browser 2.0 Das PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fenster Hauptbildfenster Bildbetrachtung Speichern einer Liste mit Bilddaten Kontinuierliche Bildwiedergabe in einer Diashow Drucken eines Bildes Änderung der Einstellungen von PENTAX PHOTO Browser 2.0 Verwaltung von Bilddateien und Ordnern	22 33 38 48 49 52
PENTAX PHOTO Laboratory 2.0	76
Öffnen von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 Das PENTAX PHOTO Laboratory 2.0-Fenster Bildbetrachtung Einfache Modifizierung von RAW-Bildern Einstellung der Verarbeitungsbedingungen für RAW-Bilddaten Speichern von Bilddateien Speichern der Bilddateieinstellungen Laden der Bilddateieinstellungen Ändern der Einstellungen von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0.	76 84 86 87 91 93
Glossar	98

Betrachten der digitalen Kamerabilder

Sie können einen Computer zur Verwaltung und Verarbeitung der mit Ihrer Digitalkamera aufgenommenen Bilder benutzen.

Direkt-Drucken

Sie können die DPOF-

werden sollen.

Abzüge machen lassen.


Einstellungen an Ihrer Kamera

· Sie können die Bilder auswählen,

von denen Abzüge gemacht

einstellen und im Fotofachgeschäft

Schließen Sie Ihre Kamera mit dem USB-Kabel direkt an einen PictBridge-kompatiblen Drucker an. (Bei *iatD nicht verfügbar.)



von der Karte mit einem

anderen Gerät zu einem

werden, beachten Sie bitte

die Bedienungsanleitung

Computer übertragen

dieses Geräts.

Verwendung der Bilddaten

Sie können mit Ihrer E-Mail-Software Bilder an Ihre E-Mails anhängen oder Bilder in Ihre Website setzen.



- Für Einzelheiten zur Erstellung von E-Mail-Anlagen siehe die Bedienungsanleitung Ihrer E-Mail-Software.
- Für Einzelheiten zur Verwendung von Bildern und Videos auf Ihrer Website siehe die Bedienungsanleitung zur verwendeten Software.



PENTAX PHOTO Browser 2.0 (S.22 - S.74) PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 (S.76 - S.97)

- Betrachten von Bildern
- Verwalten und Speichern von Bildern
- Zum Ausdruck von Bildern
- Alle umbenennen
- · Alle Bilddaten speichern
- Verarbeitung von RAW-Daten mit PENTAX-Spezifikation

Benutzen Sie eine handelsübliche Bildverarbeitungs-Software für Größenänderungen, Zuschneiden und andere

Verwendung des Druckers



Sie können mit Ihrem Drucker die auf Ihren Computer übertragenen Bilder ausdrucken.

Einige Drucker können direkt von der Speicherkarte drucken.

 Für Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung des Druckers.



Speichern der Bilddaten

Auf den Computer übertragene Bilder können auf CD oder einem anderen Medium gespeichert werden.

Was können Sie mit PENTAX PHOTO Browser 2.0 machen?

PENTAX PHOTO Browser 2.0 ist ein Programm zum Betrachten, Drucken und Verwalten von Bildern, die Sie mit Ihrer Digitalkamera aufgenommen und auf Ihrem Computer gespeichert haben.

Wenn Sie einen Ordner auswählen, der gespeicherte Bilder enthält, werden die mit PENTAX PHOTO Browser 2.0 kompatiblen Bilder automatisch als Indexbilder dargestellt. Sie können ein Indexbild auswählen, um es in größerem Format zu sehen.

Es werden Dateien mit den Endungen .bmp (BMP), .jpg (JPEG), .pef (RAW), .pct (PICT), .png (PNG) und .tif (TIFF) unterstützt.



In dieser Anleitung werden PENTAX PHOTO Browser 2.0 und PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 anhand von Bildschirmaufnahmen unter Windows XP beschrieben. Die Bedienung dieser Programme auf einem Macintosh ist – mit Ausnahme einiger Tasten – nahezu identisch. Spezielle Informationen für Macintosh-Computer finden Sie in den mit "Unter Macintosh" bezeichneten Abschnitten oder in der Online-Hilfe.

Mitgelieferte Software

Die mitgelieferte CD-ROM (S-SW28) enthält folgende Software:

- PENTAX PHOTO Browser 2.0
- PENTAX PHOTO Laboratory 2.0

PENTAX PHOTO Browser 2.0

PENTAX PHOTO Browser 2.0 kann die folgenden Aufgaben ausführen:

- Speichern von Bilddateien unter demselben oder einem neuen Namen, Ändern von Dateinamen und Dateitypen, Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Drehen und I öschen
- Erstellen neuer Ordner, Ändern von Ordnernamen, Kopieren, Ausschneiden, Löschen und Einfügen.
- · Speichern einer Bilddatenliste.
- Überprüfen von Bilddaten.
- Einfache Darstellung von RAW-Bilddaten.
- · Drucken von Bildern.

Sie können die Verarbeitungs-Software für RAW-Bilddaten PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 und PENTAX REMOTE Assistant^{*1} vom PENTAX PHOTO Browser 2.0 aus starten.

*1: PENTAX REMOTE Assistant kann nur zusammen mit *istD verwendet werden.

PENTAX PHOTO Laboratory 2.0

Führt Farbtrennungs-Verarbeitungen und andere Verarbeitungen an CCD-RAW-Bilddaten aus, die im speziellen PENTAX-Digitalkamera-Format aufgezeichnet wurden. Dadurch können Bilder so gespeichert werden, dass sie mit handelsüblicher Bildbetrachtungs- und Verarbeitungs-Software dargestellt werden können. PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 kann auch allein verwendet werden.

Systemanforderungen

Wir empfehlen die folgenden Systemleistungen zur Übertragung von Bildern von der Kamera zu einem Computer und zur Installation und Verwendung von PENTAX PHOTO Browser 2.0 und PENTAX PHOTO Laboratory 2.0.

Windows-Systemanforderungen

USB-Verbindung

- Computer mit vorinstalliertem Windows Me/2000/XP (Home Edition/Professional).
- USB-Port muss standardmäßig vorhanden sein.

Anwendungssoftware

<PENTAX PHOTO Browser 2.0 und PENTAX PHOTO Laboratory 2.0> (9 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch [traditionell und vereinfacht], Koreanisch, Japanisch)

Betriebssystem : Windows Me/2000 Windows XP

(Home Edition/Professional)

CPU : Pentium III oder neuer (Pentium 4 oder neuer empfohlen)
 Speicher : Mindestens 256 MB (512 MB oder mehr empfohlen)
 Monitor : 1024×768 (1280×1024 oder höhere Auflösung empfohlen)

in 24-Bit-Vollfarben (ca. 16,77 Millionen Farben)

• Freier Speicherplatz : Mindestens 250 MB (500 MB oder mehr empfohlen)



- In Windows 95/98/NT können keine Dateien mit dem USB-Kabel übertragen werden.
- Wir empfehlen die Verwendung des Netzgeräts, wenn die Kamera am Computer angeschlossen ist. Wenn die Batterien während der Bildübertragung ausfallen, können die Bilddaten oder die SD-Speicherkarte beschädigt werden.

Macintosh-Systemanforderungen

USB-Verbindung

- Macintosh mit vorinstalliertem Mac OS 9.01/9.2/X (Version 10.1, 10.2 oder 10.3).
- · USB-Port muss standardmäßig vorhanden sein.
- * Installation des USB-Treibers ist nicht erforderlich.

Anwendungssoftware

<PENTAX PHOTO Browser 2.0 und PENTAX PHOTO Laboratory 2.0> (9 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch [traditionell und vereinfacht], Koreanisch, Japanisch)

• Betriebssystem : Mac OS 9.0 oder höher (CarbonLib 1.5 oder neuer)

Mac OS X 10.1.3 oder neuer

• CPU : PowerPC G3 oder neuer (mindestens G4 1.0 GHz

empfohlen)

• Speicher : Mindestens 256 MB (512 MB oder mehr empfohlen)

 Monitor : 1024×768 (1280×1024 oder h\u00f6here Aufl\u00f6sung empfohlen) in 24-Bit-Vollfarben (ca. 16.77 Millionen

Farben)

• Freier Speicherplatz: Mindestens 250 MB (500 MB oder mehr empfohlen)



 Wir empfehlen die Verwendung des Netzteils (separat erhältlich), wenn die Kamera am Computer angeschlossen ist. Wenn die Batterien während der Bildübertragung ausfallen, können die Bilddaten oder die SD-Speicherkarte beschädigt werden.

• Unter Mac OS 8.6 können keine Dateien mit dem USB-Kabel übertragen werden.

Installation der Software

Es folgt die Anleitung zur Installation von PENTAX PHOTO Browser 2.0 und PENTAX PHOTO Laboratory 2.0.

PENTAX PHOTO Browser 2.0 und PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 können über früheren Versionen dieser Software mit *ixtD installiert werden.

Wenn unter Windows 2000/XP oder Max OS X mehrere Konten eingerichtet worden sind, melden Sie sich, bevor Sie die Software installieren, mit einem Konto an, das Administratorbefugnisse hat.

Unter Windows

Schalten Sie Ihren Computer ein.

Schließen Sie alle anderen Programme.

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM (S-SW28) in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Der PENTAX Software-Installationsbildschirm erscheint

- Wenn der Bildschirm "PENTAX Software Installer" nicht erscheint Zur Anzeige des Bildschirms "PENTAX Software Installer" führen Sie die folgenden Schritte aus.
 - 1) Klicken Sie doppelt auf [Arbeitsplatz] im Start-Menü.
 - 2) Klicken Sie doppelt auf das Symbol [CD-ROM-Laufwerk (S-SW28)].
 - 3) Klicken Sie doppelt auf [Setup.exe].

Die Sprachen können in dem angezeigten Bildschirm ausgewählt werden.

Der Bildschirm zur Auswahl der Software erscheint.



Klicken Sie auf [PENTAX Digital Camera Utility].



Wählen Sie Ihre Sprache auf dem Sprachauswahl-Bildschirm und klicken Sie auf [OK].





Einige Betriebssysteme wählen die Sprache automatisch aus. Fahren Sie mit der Installation unter Schritt **6** fort. Das Installationsprogramm startet.

Das Installationsprogramm startet. Klicken Sie auf [Weiter].



Bestätigen Sie den Ordnernamen im Zielordner, in dem die Programmdateien installiert werden sollen. Klicken Sie auf [Weiter], wenn nichts geändert werden soll.



Klicken Sie auf [Weiter], um mit der Installation zu beginnen.

Der Kopiervorgang der Programmdateien beginnt.



Es erscheint eine Meldung, nachdem die Installation der Software abgeschlossen ist. Klicken Sie auf [Beenden], um das Installationsprogramm zu verlassen.

Die Installation ist abgeschlossen.



Produktregistrierung im Internet

Bitte klicken Sie auf [Produktregistrierung] im Software-Auswahlbildschirm in Schritt **4** (S.8). Eine Weltkarte für die Internet-Produktregistrierung erscheint.

Wenn Ihr PC mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf das angezeigte Land oder die Region und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihr Produkt zu registrieren. Brasil

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit.



Nur Kunden aus den dargestellten Ländern und Regionen können Ihre Produkte über die Internet-Produktregistrierung registrieren.

Unter Macintosh

Schalten Sie Ihren Macintosh ein.

Schließen Sie alle anderen Programme.

- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM (S-SW28) in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Macintosh.
- Klicken Sie doppelt auf CD-ROM (S-SW28).

Es wird der Inhalt der CD-ROM angezeigt.



4 Klicken Sie doppelt auf das Symbol [PENTAX Installer].

> Der PENTAX Software-Installationsbildschirm erscheint




Die Sprachen können in dem angezeigten Bildschirm ausgewählt werden.

Der Bildschirm zur Auswahl der Software erscheint.



6

Klicken Sie auf [PENTAX Digital Camera Utility].



Die Installation beginnt.



Es erscheint die Meldung [Installation erfolgreich durchgeführt....]. Klicken Sie auf [Beenden].



Produktregistrierung im Internet

Bitte klicken Sie auf [Produktregistrierung] im Software-Auswahlbildschirm in Schritt **6** (S.12). Eine Weltkarte für die Internet-Produktregistrierung erscheint.

Wenn Ihr Macintosh mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie auf das angezeigte Land oder die Region und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihr Produkt zu registrieren.

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit.





Nur Kunden aus den dargestellten Ländern und Regionen können Ihre Produkte über die Internet-Produktregistrierung registrieren.

Speichern von Bildern auf dem Computer

Es folgt eine Beschreibung des Vorgangs zum Speichern von Bildern, die mit der Digitalkamera aufgenommen wurden, auf dem Computer.

In diesem Abschnitt werden die Methode zum Speichern von Bildern, bei der die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer angeschlossen wird, sowie andere Methoden beschrieben.

Speichern von Bildern durch Anschluss der Kamera an den PC (für Windows)

Stellen Sie den [Übertragungs-Modus] an der Kamera auf [PC]

*istDS wird hier als Beispiel verwendet. Wenn *istD verwendet wird, braucht der [Übertragungs-Modus] nicht eingestellt zu werden. Machen Sie weiter bei "Anschluss der Kamera an den PC".


1 Drücken Sie die Taste MENU an der Kamera.

Das Menü [Aufn. Modus] oder das Menü [Wiedergabe] erscheint.

- Drücken Sie den Vierwegeregler (►), um das Menü [X i Einstellungen] aufzurufen.
- Wählen Sie mit dem Vierwegeregler (▲ ▼) [Modus-Übertragung] aus.
- Drücken Sie den Vierwegeregler (►).

Ein Pulldown-Menü erscheint.

Verwenden Sie den Vierwegeregler (▲▼), um [PC] auszuwählen.





Drücken Sie die Taste OK an der Kamera.




- Schließen Sie die Kamera nicht an Ihren Computer an, während [PictBridge] für die [Modus-Übertragung] gewählt ist.
- Wenn die USB-Übertragungsgeschwindigkeit des Computers langsamer ist als die der Kamera, kann bei der Datenübertragung ein Fehler auftreten. In diesem Fall sollte der Übertragungs-Modus auf [PC-F] eingestellt werden. Dadurch wird die Datenübertragungsgeschwindigkeit USB 1.1 eingestellt, wodurch die Fehlerwahrscheinlichkeit reduziert wird.

Anschluss der Kamera an den PC

1 Schalten Sie Ihren PC ein.

Schalten Sie Ihre Kamera aus und schließen Sie sie mit dem USB-Kabel am PC an.

Vergewissern Sie sich, dass eine SD-Speicherkarte in der Kamera eingelegt ist.



3

Schalten Sie Ihre Kamera ein.

Die Kamera wird als [Wechseldatenträger] im [Arbeitsplatz] erkannt.



- Wenn unter Windows XP die Dialogbox [Wechselmediumlaufwerk] erscheint, wählen Sie [Ordner zur Ansicht der Dateien mit Windows Explorer öffnen] und klicken auf [OK]. Es erscheint das Fenster in Schritt 3 auf Seite 15.
- Wenn bei Windows XP die SD-Speicherkarte benannt wurde, erscheint anstelle von [Wechselmedium] diese Datenträgerbezeichnung. Bei einer neuen unformatierten SD-Speicherkarte werden eventuell Herstellername oder Modellnummer angezeigt.

Speichern von Kamerabildern auf dem PC

Windows XP wird hier als Beispiel benutzt.

1 Klicken Sie auf [Arbeitsplatz] im Start-Menü.



Klicken Sie doppelt auf das Symbol [Wechselmedium].



Klicken Sie doppelt auf das Symbol [DCIM].

Es erscheint der Ordner [XXXPENTX] (XXX ist eine dreistellige Zahl).
Die Kamera-Bilddateien befinden sich in diesem Ordner



Ziehen Sie den Ordner [XXXPENTX] mit der Maus in einen gewünschten Ordner, z. B. auf das Desktop oder in den Ordner [Eigene Dateien].

Die Kamerabilder werden als kompletter Ordner auf dem PC gespeichert.




Lösen der Kamera vom PC

Windows XP

Klicken Sie doppelt auf das Symbol [Hardware sicher entfernen] in der Taskleiste.

Die Anzeige [Hardware sicher entfernen] erscheint



Vergewissern Sie sich, dass [USB-Massenspeichergerät] gewählt wurde und klicken Sie auf [Stopp].

Es erscheint das Fenster [Hardwarekomponente deaktivieren].



Wählen Sie [USB-Massenspeichergerät] und klicken Sie auf [OK].

Es erscheint eine Meldung, die anzeigt, dass Sie die Hardware sicher entfernen können.



Klicken Sie auf [OK].

Schalten Sie die Kamera aus und trennen Sie das USB-Kabel von Ihrer Kamera und Ihrem PC.



Klicken Sie doppelt auf [Hardware trennen oder auswerfen] in der Taskleiste.

Das Fenster [Hardware trennen oder auswerfen] erscheint.



Vergewissern Sie sich, dass [USB-Massenspeichergerät] gewählt wurde und klicken Sie auf [Stopp].

Es erscheint das Fenster [Hardwarekomponente deaktivieren].



Wählen Sie [USB-Massenspeichergerät] und klicken Sie auf [OK].

Es erscheint eine Meldung, die anzeigt, dass Sie die Hardware sicher entfernen können



4 Klicken Sie auf [OK].



5 Schalten Sie die Kamera aus und trennen Sie das USB-Kabel von Ihrer Kamera und Ihrem PC.




Das USB-Massenspeichergerät stoppt nicht, wenn die auf dem Wechselmedium gespeicherten Dateien von Programmen benutzt werden.

Speichern von Bildern durch Anschluss der Kamera an den Macintosh (für Macintosh)

Einstellung des USB-Anschlussmodus auf [PC]

*istD5 wird hier als Beispiel verwendet. Wenn *istD verwendet wird, braucht der [Übertragungs-Modus] nicht eingestellt zu werden. Machen Sie weiter bei "Verbinden der Kamera und des Macintosh" (S.19).

- Drücken Sie die Taste MENU an der Kamera.
 - Das Menü [Aufn. Modus] oder das Menü [Wiedergabe] erscheint.
- 2 Drücken Sie den Vierwegeregler (►), um das Menü [X i Einstellungen] aufzurufen.
- Wählen Sie mit dem Vierwegeregler (▲ ▼) [Modus-Übertragung] aus.
- 4 Drücken Sie den Vierwegeregler (►).
 Fin Pulldown-Menü erscheint
- Verwenden Sie den Vierwegeregler (▲▼), um [PC] auszuwählen.



b Drücken Sie die Taste OK an der Kamera.




- Schließen Sie die Kamera nicht an Ihren Computer an, während [PictBridge] für die [Modus-Übertragung] gewählt ist.
- Wenn die USB-Übertragungsgeschwindigkeit des Computers langsamer ist als die der Kamera, kann bei der Datenübertragung ein Fehler auftreten. In diesem Fall sollte der Übertragungs-Modus auf [PC-F] eingestellt werden. Dadurch wird die Datenübertragungsgeschwindigkeit USB 1.1 eingestellt, wodurch die Fehlerwahrscheinlichkeit reduziert wird.

Verbinden der Kamera und des Macintosh

Schalten Sie Ihren Macintosh ein.

Schalten Sie Ihre Kamera aus und schließen Sie sie mit dem USB-Kabel an den Macintosh an.

Vergewissern Sie sich, dass eine SD-Speicherkarte in der Kamera eingelegt ist.



Schalten Sie Ihre Kamera ein.

Ihre Kamera erscheint auf dem Desktop als [KEIN_NAME (oder mit der Datenträgerbezeichnung der SD-Speicherkarte, wenn eine Karte registriert wurde)].

Sie können den Ordnernamen ändern.

Wenn der iPHOTO-Bildschirm erscheint, schließen Sie ihn.



Bei Mac OS 9.0 erscheint er als [ohne Titel (bzw. mit der Datenträgerbezeichnung der SD-Speicherkarte, wenn eine Karte registriert wurde)].

Speichern von Kamerabildern auf dem Macintosh

Mac OS X (Ver. 10.2) wird hier als Beispiel verwendet.

Klicken Sie doppelt auf das Symbol [KEIN_NAME] auf dem Desktop.



Klicken Sie doppelt auf das Symbol [DCIM].

Es erscheint der Ordner [XXXPENTX] (XXX ist eine dreistellige Zahl).



Die Kamera-Bilddateien befinden sich in diesem Ordner.



Klicken Sie doppelt auf das Symbol [Macintosh HD] auf dem Desktop.

Dadurch wird der Ordner [Macintosh HD] geöffnet.



Ziehen Sie den Ordner [XXXPENTX] mit der Maus in einen gewünschten Ordner, z. B. [Macintosh HD].

Die Kamerabilder werden im Ordner [Macintosh HD] als kompletter Ordner gespeichert.



Lösen der Kamera vom Macintosh

Ziehen Sie [KEIN_NAME (bzw. die Datenträgerbezeichnung der SD-Speicherkarte)] auf dem Desktop in den Abfalleimer.



Schalten Sie die Kamera aus und trennen Sie das USB-Kabel von Ihrer Kamera und Ihrem Macintosh.

Andere Methoden zum Speichern von Bildern

Benutzen Sie ein Kartenlesegerät oder einen Kartenadapter, um Bilddateien direkt von einer Speicherkarte mit gespeicherten Bildern zum Computer zu schicken, ohne Kamera und Computer mit einem USB-Kabel aneinander anzuschließen. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Computers oder des Kartenlesegeräts.

In diesen Abschnitt werden das Öffnen und Schließen von PENTAX PHOTO Browser 2.0, die Darstellung des PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fensters sowie die damit verbundenen Funktionen beschrieben.

Öffnen von PENTAX PHOTO Browser 2.0

Unter Windows

- Wählen Sie das Start-Menü auf dem Desktop.
- Wählen Sie [PENTAX PHOTO Browser] aus [PENTAX Digital Camera Utility] im Programm-Menü.

PENTAX PHOTO Browser 2.0 wird geöffnet und es erscheint das PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fenster.



Schließen von PENTAX PHOTO Browser 2.0
Wählen Sie [Beenden] aus dem [Datei]-Menü.

Unter Macintosh

- Klicken Sie doppelt auf den Ordner [PENTAX Digital Camera Utility] unter [Anwendungen] auf der Festplatte.
- Klicken Sie doppelt auf das Programmsymbol [PENTAX PHOTO Browser].

PENTAX PHOTO Browser 2.0 wird geöffnet und es erscheint das PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fenster.



Schließen von PENTAX PHOTO Browser 2.0


Wählen Sie [PENTAX PHOTO Browser beenden] in [PENTAX PHOTO Browser] auf der Desktop-Menüleiste.

Das PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fenster

In diesem Abschnitt werden Aufbau, Namen und Funktionen des PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fensters beschrieben.

Die Größe jedes Fensters kann von Seite zu Seite und von oben nach unten geändert werden. Sie können die Adressleiste, die Ordnerstruktur, das Bilddatenfenster oder das Vorschaufenster ziehen oder doppelt anklicken, um es aus dem Browser-Fenster zu entfernen und an eine andere Position zu verschieben. Durch Anklicken von 📓 in der rechten oberen Ecke kann jedes Fenster geschlossen werden. (Um bei Macintosh ein Fenster zu entfernen, wird es angeklickt oder am Rand gezogen.)

Klicken Sie auf (Standardposition), um das Fenster zu seiner Standardposition zurückzubringen.



Adressleiste

Hier erscheint die Adresse des gerade dargestellten Ordners.

Klicken Sie doppelt auf die Adressleiste, um sie aus dem Browser-Fenster zu entfernen und an eine andere Position zu verschieben. (Bei Macintosh wird die Adressleiste zum Entfernen angeklickt oder am Rand gezogen.)

Ordnerstruktur

Hier erscheinen interne Daten Ihres Computers als Ordnerstruktur. Wählen Sie hier den Ordner mit gespeicherten Bilddateien aus.

Auf der Ordnerstruktur werden außerdem Operationen wie Erstellen neuer Ordner, Löschen von Ordnern und Verschieben/Kopieren von Ordnern durchgeführt. Klicken Sie doppelt auf die obere Leiste oder ziehen Sie daran, um die Ordnerstruktur aus dem Browser-Fenster zu entfernen und an eine andere Position zu verschieben. (Bei Macintosh klicken Sie auf die Ordnerstruktur oder ziehen am Rand. um die Struktur zu entfernen.)

Indexfenster

Hier erscheinen die Dateien des Ordners, der in der Ordnerstruktur ausgewählt wurde. Sie haben die Wahl zwischen fünf Dateidarstellungsmethoden. Wenn ein Indexbild im Indexfenster gewählt wird, erscheint das Bild im Vorschaufenster, und die Bilddaten werden im Bilddatenfenster angezeigt.

Vorschaufenster

In diesem Fenster erscheint das Bild, das auf dem Indexfenster ausgewählt wurde. Klicken Sie doppelt auf die obere Leiste, um das Vorschaufenster aus dem Browser-Fenster zu entfernen und an eine andere Position zu verschieben. (Bei Macintosh klicken Sie auf das Vorschaufenster oder ziehen am Rand, um das Fenster zu entfernen.)

Bilddatenfenster

Hier erscheinen die Bilddaten für das im Indexfenster gewählte Bild. Klicken Sie doppelt auf die obere Leiste, um das Bilddatenfenster aus dem Browser-Fenster zu entfernen und an eine andere Position zu verschieben. (Bei Macintosh klicken Sie das Bilddatenfenster an oder ziehen am Rand, um das Fenster zu entfernen.) Halten Sie den Mauszeiger über eine Trennlinie zwischen den Zellen an der Oberseite des Fensters und ziehen Sie daran, um die Größe der Zelle zu verändern. (Bei Macintosh wird die Zelle zur Größenänderung an die gewünschte Position gezogen.)

Es erscheinen folgende Daten:

Daten	Inhalt	Beispiel
Objektivbezeichnung	Zeigt den Objektivtyp	smc PENTAX-
		FA 50 mm F1.4
Brennweite	Brennweite beim Aufnehmen (in mm)	50mm
Verschlusszeit	Verschlusszeit beim Aufnehmen (in Sekunden)	1/250 s
Blende	Blende beim Aufnehmen	F8.0
Aufnahmemodus	Aufnahmenmodus beim Aufnehmen	Auto-Bild (Normal)
Belichtungsmessart	Belichtungsmessart beim Aufnehmen	Sechzehnfeld- Belichtungsmessung
Weißabgleich	Weißabgleichsmodus	Automatisch
Farbtemperatur	Farbtemperatur (Einheiten: Kelvin) *1	

Daten	Inhalt	Beispiel
Feinkorrektur A-B	Gelb-Blau-Feinkorrektur *1	
Feinkorrektur M-G	Rot-Grün-Feinkorrektur *1	
Empfindlichkeit	ISO-Empfindlichkeit beim Aufnehmen	200
Auflösung	Höhe der Auflösung	3008×2000
Qualität	Aufzeichnungsqualität	Besser
Belichtungskorrektur	Belichtungskorrektur	0.0
Autofokus	Autofokus beim Aufnehmen	Einzel-AF
Autofokus- Bereichsmodus	Autofokus-Bereichsmodus beim Aufnehmen	Automatisch
Farbraum	Farbraummodus	sRGB
Fotofinish	Fotofinish-Einstellungen	Hell
Farbsättigung	Farbsättigungs-Einstellungen	0
Schärfe	Schärfe-Einstellungen	0
Kontrast	Kontrast-Einstellungen	0
Aufnahmeart	Aufnahmeart-Einstellungen beim Aufnehmen	Einzelaufnahmen
Blitzbetriebsart	Blitzbetriebsart-Einstellungen beim Aufnehmen	Blitz Aus
Belichtungsreihe	Belichtungsreihen-Einstellungen bei der Aufnahme	Aus
Mehrfachbelichtung	Mehrfachbelichtungs-Einstellungen bei der Aufnahme	Aus
Firmware/Software- Version	Version der Software, von der die Bilder zum letzten Mal gespeichert wurden *2	*ist DS Version 1.00
Aufnahmedatum/- uhrzeit	Datum und Uhrzeit der Aufnahme	2004/11/01 10:00:00
Kameramodell	Kameramodell	PENTAX *ist DS

^{*1:} Bei Verwendung von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 erscheinen Verarbeitungsdetails.

Statusleiste

Es erscheint der Status des PENTAX PHOTO Browsers 2.0.

Es erscheinen folgende Daten:

- Anzahl Objekte im gewählten Ordner, Gesamtordnergröße (ohne untergeordnete Ordner) oder Anzahl gewählter Objekte und Gesamtgröße
- Verfügbarer Speicherplatz auf dem gewählten Datenträger
- · Ausführungsstatus beim Laden von Indexbildern
- Kennzeichnung von lokalem Datenträger, Wechselmedium und Netzwerk

^{*2:} Es erscheinen Informationen zur Kamera-Firmware für aufgenommene Bilder.

Menüleiste

Ausführung von Funktionen oder Vornahme unterschiedlicher Einstellungen bei PENTAX PHOTO Browser 2.0.

Bei Macintosh erscheint die Menüleiste oben auf dem Desktop.

Menü "Datei"	
Neuen Ordner erstellen	Erstellen eines neuen Ordners an der auf der Ordnerstruktur angegebenen Position. (S.73)
Öffnen	Öffnen des gewählten Ordners. Bei einem im Indexfenster gewählten Bild wird das Bild in einem neuen Hauptbildfenster dargestellt.
Umbenennen	Änderung des Namens der gewählten Datei bzw. des Ordners. (S.71)
Alle umbenennen	Änderung der Namen aller gewählten Dateien. (S.72)
Seite einrichten	Einstellung der Druckoptionen wie Ränder, Kopf- und Fußzeilen und Anzahl Exemplare. (S.57)
Drucken	Drucken der gewählten Bilddatei. (S.52)
Eigenschaften	Es erscheinen die Eigenschaften der gewählten Datei bzw. des Ordners. (S.74)
Beenden	PENTAX PHOTO Browser 2.0 wird geschlossen. (Bei Macintosh wird [PENTAX PHOTO Browser beenden] gewählt.)

Menü "Bearbeiten"			
Rückgängig	Macht die vorhergehende Dateioperation rückgängig.		
Ausschneiden	Vorbereitung der gewählten Datei bzw. des Ordners zum Verschieben an eine andere Position. (S.67)		
Kopieren	Kopieren der ausgewählten Datei bzw. des Ordners. (S.67)		
Einfügen	Kopieren der ausgeschnittenen oder kopierten Datei bzw. des Ordners in den gewählten Ordner. (S.67)		
Löschen	Löschen des gewählten Ordners bzw. des Bilds. Wenn ein Ordner gelöscht wird, werden alle Dateien in diesem Ordner ebenfalls gelöscht. (S.70)		
Ausgewähltes Bild markieren	Markieren der gewählten Datei.		
Markierung des ausgewählten Bilds aufheben	Aufhebung der Markierung der gewählten Datei.		
Alle Markierungen aufheben	Aufhebung der Markierungen aller Bilder.		
Alles markieren	Auswahl aller Dateien im jeweils offenen Ordner.		
Markierung umkehren	Aufhebung aller markierten Dateien und Markierung aller nicht markierten Dateien im jeweils offenen Ordner.		

Menü "Anzeigen"			
Symbolleiste	Ein- und Ausblenden der Symbolleiste.		
Ordnerstruktur	Ein- und Ausblenden der Ordnerstruktur.		
Vorschau	Ein- und Ausblenden des Vorschaufensters.		
Adressleiste	Ein- und Ausblenden der Adressleiste.		
Statusleiste	Ein- und Ausblenden der Statusleiste.		
Bilddaten	Ein- und Ausblenden des Bilddatenfensters.		
Standardposition	Rückkehr jedes Fensters zu seiner Standardposition.		
Filter	Einstellung des Dateityps, der im Indexfenster erscheint. Heben Sie die Markierungen der Objekte auf, die ausgeblendet werden sollen. Sie haben die Wahl zwischen den folgenden vier Objekten: PENTAX-Bild : Bilder, die Sie mit Ihrer PENTAX- Kamera aufgenommen haben Anderes Bild : Bilder, die nicht mit der PENTAX- Kamera aufgenommen wurden (JPEG, TIFF, BMP, PNG, PICT) Ordner : Ordner		
	Andere : Dateien, die mit PENTAX PHOTO Browser 2.0 nicht kompatibel sind		
Sortieren nach	Angabe der Reihenfolge, in der Objekte im Indexfenster erscheinen. Auch Angabe aufsteigender oder absteigender Reihenfolge. Sie haben die Wahl zwischen Dateiname, Dateigröße, Dateidatum/-uhrzeit, Dateityp, Aufnahmedatum/-uhrzeit, Bildgröße und Objektivbezeichnung.		
Indexbildbeschriftung	Einstellung der Beschriftungen, die unter den Objekten im Indexfenster erscheinen. Dateiname, Dateidatum und Dateiuhrzeit erscheinen standardmäßig.		
Indexdarstellung (sehr klein)	Im Indexfenster erscheinen Indexbilder in der kleinsten Größe.		
Indexdarstellung (klein)	Im Indexfenster erscheinen kleine Indexbilder.		
Indexdarstellung (mittel)	Im Indexfenster erscheinen mittelgroße Indexbilder.		
Indexdarstellung (groß)	Im Indexfenster erscheinen große Indexbilder.		
Details	Im Indexfenster erscheinen Bildangaben ohne Bild.		
Wechseln zu	Sie haben die Wahl zwischen [Zurück], um zum zuvor geöffneten Ordner zurückzukehren, [Vorwärts], um einen Ordner weiter zu gehen, und [Aufwärts], um zum übergeordneten Ordner in der Verzeichnisstruktur zu gehen.		
Diashow	Ausgewählte bzw. markierte Bilder erscheinen der Reihe nach. (S.49)		

Menü "Werkzeug"	Menü "Werkzeug"		
Speichern der Bilddateiliste	Benutzen Sie die Markierfelder, um die Bilddaten aus mehreren Ordnern in einer Datei im CSV-Format zu speichern. Wenn keine Bilder ausgewählt bzw. markiert werden, werden alle Bilddaten im aktuellen Ordner gespeichert. (S.48)		
PENTAX PHOTO Laboratory	Start von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0. Geben Sie die entsprechenden Bilddateien im Indexfenster von PENTAX PHOTO Browser 2.0 an. (S.76)		
PENTAX REMOTE Assistant*1	Start von PENTAX REMOTE Assistant. PENTAX REMOTE Assistant kann im selben Ordner wie PENTAX PHOTO Browser 2.0 installiert und dann zusammen mit *ist D verwendet werden.		
Optionen	Unterschiedliche Einstellungen für PENTAX PHOTO Browser 2.0. (S.60)		

Menü "Hilfe"		
Hilfethemen	Anzeige der Hilfethemen für PENTAX PHOTO Browser 2.0.	
Index	Anzeige des Suchindex für die Hilfe von PENTAX PHOTO Browser 2.0. (Dieser Befehl ist bei Macintosh nicht verfügbar.)	
Was ist das?	Darstellung von Popup-Tipps beim Anklicken eines Symbols oder einer Befehls-Schaltfläche.	
Info über PHOTO Browser	Darstellung der Versionsangabe für PENTAX PHOTO Browser 2.0. (Bei Macintosh wählen Sie [PENTAX PHOTO Browser Versionsdaten] im Menü [PENTAX PHOTO Browser].)	


^{*1:} PENTAX REMOTE Assistant ist auf der CD-ROM (S-SW28) nicht enthalten. Die neueste Version kann von der PENTAX-Website heruntergeladen werden. Dieser Menüpunkt kann verwendet werden, wenn PENTAX REMOTE Assistant bereits installiert wurde.

Symbolleiste

Häufig verwendete Funktionen werden als Schaltflächen in der Symbolleiste dargestellt. Sie können diese Funktionen einfach von der Symbolleiste aus ausführen.

Klicken Sie doppelt auf die Symbolleiste, um sie aus dem Browser-Fenster zu entfernen und an eine andere Position zu verschieben.






Nummer	Symbol	Bedeutung
1		Öffnet den zuvor geöffneten Ordner.
	Zurück	
2		Öffnet den Ordner, der geöffnet war, bevor die Schaltfläche [Zurück] betätigt wurde.
	Vorwärts	
3		Übergang zum übergeordneten Ordner in der Verzeichnisstruktur.
	Aufwärts	
4	a.bc	Änderung der Namen aller gewählten Dateien. (S.72)
	Alle umbenennen	
5		Drucken der gewählten Bilddatei. (S.52)
	Drucken	
6	5	Macht die vorhergehende Dateioperation rückgängig.
	Rückgängig	
7	P	Vorbereitung der gewählten Datei bzw. des Ordners zum Verschieben an eine andere Position. (S.67)
	Ausschneiden	

Nummer	Symbol	Bedeutung
8		Kopieren der ausgewählten Datei bzw. des Ordners. (S.67)
	Kopieren	
9		Kopieren der ausgeschnittenen oder kopierten Datei bzw. des Ordners in den gewählten Ordner. (S.67)
	Einfügen	
10		Löscht die gewählte Datei bzw. den Ordner. (S.70)
	Löschen	D. WILL DILL I
11		Das ausgewählte Bild erscheint im Hauptbildfenster. (S.38)
	Bild anzeigen	
12	Filter	Klicken Sie an, um den Dateityp auszuwählen, der im Indexfenster erscheinen soll. Heben Sie die Markierungen der Objekte auf, die ausgeblendet werden sollen. Sie haben die Wahlzwischen den folgenden vier Objekten: PENTAX-Bild: Bilder, die Sie mit Ihrer PENTAX-Kamera aufgenommen haben
		Anderes Bild : Bilder, die nicht mit der PENTAX- Kamera aufgenommen wurden (JPEG, TIFF, BMP, PNG, PICT) Ordner : Ordner Andere : Dateien, die mit PENTAX PHOTO Browser 2.0 nicht kompatibel sind
13	Sortieren nach	Klicken Sie an, um das Sortierkriterium und aufsteigende/absteigende Reihenfolge aus dem Pulldown-Menü auszuwählen. Indexbilder werden entsprechend der gewählten Reihenfolge sortiert.
14		Im Indexfenster erscheinen Indexbilder der kleinsten Größe. (S.38)
	Indexdarstellung (sehr klein)	
15	===	Im Indexfenster erscheinen kleine Indexbilder. (S.38)
	Indexdarstellung (klein)	
16		Im Indexfenster erscheinen mittelgroße Indexbilder. (S.38)
	Indexdarstellung (mittel)	
17		Im Indexfenster erscheinen große Indexbilder. (S.38)
	Indexdarstellung (groß)	

Nummer	Symbol	Bedeutung
18		Im Indexfenster erscheinen Bildangaben ohne Bild.
	Details	
19	Chandarda saiti sa	Rückkehr des Fensteraufbaus des PENTAX PHOTO Browsers 2.0 zu den Standardeinstellungen.
	Standardposition	
20		Ausgewählte bzw. markierte Bilder erscheinen der Reihe nach. (S.49)
	Diashow	
21		Speichert zusätzliche Informationen für alle ausgewählten Bilddateien, die mit PENTAX PHOTO Browser 2.0 kompatibel sind, in einer
	Bilddatenliste speichern	Datei im CSV-Format. (S.48)
22	PENTAX PHOTO Laboratory	Start von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0. Geben Sie die entsprechenden Bilddateien im Indexfenster von PENTAX PHOTO Browser 2.0 an. (S.76)
23	PENTAX REMOTE Assistant	Start von PENTAX REMOTE Assistant. PENTAX REMOTE Assistant kann im selben Ordner wie PENTAX PHOTO Browser 2.0 installiert und dann zusammen mit *ist D verwendet werden.
24	Optionen	Unterschiedliche Einstellungen für PENTAX PHOTO Browser 2.0. (S.60)
25	Hilfe	Anzeige der Hilfethemen für PENTAX PHOTO Browser 2.0.

Hauptbildfenster



Menüleiste

Ausführung von Funktionen oder Vornahme unterschiedlicher Einstellungen des Hauptbildfensters.

Menü "Datei"	
Browser anzeigen	Zeigt den Datei-Durchsuchungs-Bildschirm.
Öffnen	Öffnet das Dialogfenster [Öffnen] zur Auswahl der zu öffnenden Datei. Wenn das Feld "Im neuen Fenster öffnen" markiert ist, wird ein neues Hauptbildfenster geöffnet, und das ausgewählte Bild wird dargestellt, wenn eine Datei gewählt und [Öffnen] angeklickt wird. (S.38)
Speichern als	Speichert das betrachtete Bild im Format JPEG, TIFF, BMP, PNG oder PICT. (S.45)
Seite einrichten	Einstellung der Seiteneinrichtungs-Informationen zum Drucken des ausgewählten Bilds. (S.57)
Drucken	Druckt das aktuelle Bild. (S.52)

Menü "Datei"	
Eigenschaften	Bilddateidaten werden dargestellt. (S.44)
Schließen	Schließt das Hauptbildfenster.

Menü "Anzeigen"		
Symbolleiste	Ein- und Ausblenden der Symbolleiste.	
Bilddaten	Ein- und Ausblenden des Bilddatenfensters.	
Vorheriges Bild	Das vorherige Bild wird dargestellt, wenn sich mehrere Bilder in einem Hauptbildfenster oder Bilder aus demselben Ordner in einem separaten Fenster befinden. Diese Schaltfläche kann nicht gewählt werden, wenn keine Bilder zur Betrachtung vorhanden sind.	
Nächstes Bild	Das nächste Bild erscheint, wenn sich mehrere Bilder in einem Hauptbildfenster oder Bilder aus demselben Ordner in einem separaten Fenster befinden. Diese Schaltfläche kann nicht gewählt werden, wenn keine Bilder zur Betrachtung vorhanden sind.	
Diashow	Ausgewählte bzw. markierte Bilder erscheinen der Reihe nach. (S.49)	
An Fenster anpassen	Passt das Bild an die Fenstergröße an. (S.42)	
Vergrößern	Verdoppelt die Vergrößerung des Bilds im Bildanzeigebereich. Maximale Vergrößerung ist 4-fach.(S.42)	
Verkleinern	Halbiert die Vergrößerung des Bilds im Bildanzeigebereich. Minimale Vergrößerung ist 1/16. (S.42)	
Originalgröße	Stellt die Vergrößerung des Bilds im Bildanzeigebereich auf Originalgröße ein. (S.42)	
Anzeige drehen (Entgegen dem Uhrzeigersinn 90°)	Dreht das Bild um 90° im Gegenuhrzeigersinn. Die Daten werden hierdurch nicht beeinträchtigt.	
Anzeige drehen (Im Uhrzeigersinn 90°)	Dreht das Bild um 90° im Uhrzeigersinn. Die Daten werden hierdurch nicht beeinträchtigt.	
Fenster anordnen	Anordnung mehrerer Hauptbildfenster.	
Fenster anordnen	Anordnung mehrerer Hauptbildfenster.	


Menü "Werkzeug"	
Wellu Welkzeug	
Automatische Bildkorrektur	Automatische Einstellung von Helligkeit, Kontrast und Farbton. Sie haben die Wahl zwischen "stark" und "wenig".
Bild drehen	Die Bilddaten werden rotiert. Unkomprimierte Bilder werden so gedreht, wie sie sind. Bei verlustloser Drehung eines unbearbeiteten JPEG-Bilds öffnet das Dialogfenster [Datei speichern], bevor das Bild erscheint. (S.46)
Optionen	Unterschiedliche Einstellungen für PENTAX PHOTO Browser 2.0. (S.60)

Menü "Hilfe"	
Hilfethemen	Anzeige der Hilfethemen für PENTAX PHOTO Browser 2.0.
Index	Anzeige des Suchindex für die Hilfe von PENTAX PHOTO Browser 2.0. (Dieser Befehl ist bei Macintosh nicht verfügbar.)
Was ist das?	Darstellung von Popup-Tipps beim Anklicken eines Symbols oder einer Befehls-Schaltfläche.
Info über PHOTO Browser	Darstellung der Versionsangabe für PENTAX PHOTO Browser 2.0. (Bei Macintosh wählen Sie [PENTAX PHOTO Browser Versionsdaten] im Menü [PENTAX PHOTO Browser].)

Symbolleiste

Häufig verwendete Funktionen werden als Schaltflächen in der Symbolleiste dargestellt. Sie können diese Funktionen einfach von der Symbolleiste aus ausführen.

Heben Sie die Markierung neben der [Symbolleiste] im Menü [Anzeigen] auf, um die Symbolleiste auszublenden.





Nummer	Symbol	Bedeutung
1		Zeigt den Datei-Durchsuchungs-Bildschirm.
	Browser anzeigen	
2	0	Öffnet das Dialogfenster [Öffnen] zur Auswahl der zu öffnenden Datei. Wenn das Feld "Im neuen Fenster öffnen" markiert ist, wird ein neues Hauptbildfenster
	Öffnen	geöffnet, und das ausgewählte Bild wird dargestellt, wenn eine Datei gewählt und [Öffnen] angeklickt wird.
3		Speichert das betrachtete Bild im Format JPEG, TIFF, BMP, PNG oder PICT. (S.45)
	Speichern als	
4		Druckt das aktuelle Bild. (S.52)
	Drucken	
5	₹ <u>`</u>	Anzeige der ausgewählten Dateieigenschaften. (S.44)
	Eigenschaften	
6		Das vorherige Bild wird dargestellt, wenn sich mehrere Bilder in einem Hauptbildfenster oder Bilder aus demselben Ordner in einem separaten Fenster
	Vorheriges Bild	befinden. Diese Schaltfläche kann nicht gewählt werden, wenn keine Bilder zur Betrachtung vorhanden sind.
7		Das nächste Bild erscheint, wenn sich mehrere Bilder in einem Hauptbildfenster oder Bilder aus demselben Ordner in einem separaten Fenster befinden. Diese
	Nächstes Bild	Schaltfläche kann nicht gewählt werden, wenn keine Bilder zur Betrachtung vorhanden sind.
8		Ausgewählte bzw. markierte Bilder erscheinen der Reihe nach. (S.49)
	Diashow	
9		Passt das Bild an die Fenstergröße an. (S.42)
	An Fenster anpassen	
10	9	Halbiert die Vergrößerung des Bilds im Bildanzeigebereich.
	Verkleinern	Minimale Vergrößerung ist 1/16. (S.42)
11	(Verdoppelt die Vergrößerung des Bilds im
	4	Bildanzeigebereich. Maximale Vergrößerung ist 4-fach.(S.42)
	Vergrößern	

Nummer	Symbol	Bedeutung
12	[100]	Einstellung der Vergrößerung des Bilds, das im Bildanzeigebereich erscheint, auf Originalgröße (1:1). (S.42)
	Originalgröße	
13	15.84 %	Es erscheint die aktuelle Bildvergrößerung. Sie können die Bildvergrößerung auch in der Pulldown- Liste auswählen oder direkt eingeben. (S.42)
	Zoom	
14	E	Dreht das Bild im Bildanzeigebereich um 90° nach links (im Gegenuhrzeigersinn). (S.41)
	Anzeige drehen (Entgegen dem Uhrzeigersinn 90°)	
15		Dreht das Bild im Bildanzeigebereich um 90° nach rechts (im Uhrzeigersinn). (S.41)
	Anzeige drehen (Im Uhrzeigersinn 90°)	
16	•	Klicken Sie an und wählen Sie doder du, um Helligkeit, Kontrast und Farbton automatisch einstellen zu lassen. Sie haben die Wahl zwischen
	Automatische Bildkorrektur	"stark" und "wenig".
17	6	Klicken Sie an und wählen Sie an oder , um die Bilddaten zu drehen. Unkomprimierte Bilder werden gedreht, wie sie sind. Bei verlustloser Drehung eines
	Bild drehen	unbearbeiteten JPEG-Bilds öffnet das Dialogfenster [Speichern als], bevor das Bild dargestellt wird. (S.46)
18		Es erscheint der Setup-Bildschirm für PENTAX PHOTO Browser 2.0, auf dem unterschiedliche
	Optionen	Einstellungen für PENTAX PHOTO Browser 2.0 vorgenommen werden. (S.60)
19	2	Anzeige der Hilfethemen für PENTAX PHOTO Browser 2.0.
	Hilfe	

• Bildanzeigebereich

Das im Indexfenster von PENTAX PHOTO Browser 2.0 gewählte Bild wird dargestellt.

Bilddatenfenster


Es erscheinen die Bilddaten für das im Bildanzeigebereich dargestellte Bild. Heben Sie die Markierung neben [Bilddaten] im Menü [Anzeigen] auf, um das Bilddatenfenster auszublenden.

Halten Sie den Mauszeiger über eine Trennlinie zwischen den Zellen an der Oberseite des Fensters und ziehen Sie daran, um die Größe der Zelle zu verändern. (Bei Macintosh wird die Zelle zur Größenänderung an die entsprechende Position gezogen.)

Bildbetrachtung

Darstellung der auf dem Computer gespeicherten Bilder.


1 Öffnen Sie PENTAX PHOTO Browser 2.0.



2

Wählen Sie in der Ordnerstruktur den Ordner, der die darzustellende Bilddatei enthält.

Die Bilder im ausgewählten Ordner erscheinen als Indexbilder im Indexfenster.





Sie können die Größe des Indexbilds verändern. Wählen Sie im Menü [Anzeigen] [Indexdarstellung (sehr klein)], [Indexdarstellung (klein)], [Indexdarstellung (mittel)] oder [Indexdarstellung (groß)]. Sie können auch die Symbole [], [] und [] in der Symbolleiste anklicken.

3

Wählen Sie ein Bild im Indexfenster.

Wählen Sie eine der folgenden Methoden zur Betrachtung eines Bilds:

- Klicken Sie das Bild an, das betrachtet werden soll. Das Bild wird mit blauem Rahmen dargestellt.
 - Halten Sie die Strg-Taste oder Umschalt-Taste gedrückt, um mehrere Bilder auszuwählen. (Bei Macintosh halten Sie die Befehls-Taste oder die Umschalt-Taste zur Auswahl mehrerer Bilder.)
- Markieren Sie das Bild, das betrachtet werden soll

 .
 Es können mehrere Bilder und auch Bilder aus mehreren Ordnern gewählt werden.
- Klicken Sie das Bild an, das dargestellt werden soll, und klicken Sie dann [Ausgewähltes Bild markieren] - [Markierung umkehren] im Menü [Bearbeiten] an.

4

Wählen Sie [Öffnen] im Menü [Datei] oder klicken Sie das Symbol in der Symbolleiste an.

Das Hauptbildfenster öffnet, und das Bild wird dargestellt. Klicken Sie doppelt auf die darzustellende Bilddatei im Indexfenster. Das Hauptbildfenster öffnet, und gleichzeitig erscheint das Bild.

• Darstellung von RAW-Bilddateien

Mit PENTAX PHOTO Browser 2.0 haben Sie die Möglichkeit, zwischen [Einfacher Anzeige] und [Automatischer RAW-Anzeige] zu wählen, wenn RAW-Bilddateien im Hauptbildfenster dargestellt werden. (S.62)

Einfache Anzeige : Bilder können sehr schnell dargestellt werden, aber

die Bildqualität ist schlechter.

Automatische RAW-Anzeige: Es dauert länger, die tatsächlichen Rohdaten

darzustellen, aber die Bildqualität ist besser.

Auf der Registerkarte [Anzeigen] des Dialogfensters [Optionen] haben Sie die Wahl zwischen drei Stufen

für das Verarbeitungsverhältnis. (S.62)

Drehen der Bildbetrachtung

Das Bild im Bildanzeigebereich kann um 90°, 180° oder 270° nach rechts (im Uhrzeigersinn) oder links (im Gegenuhrzeigersinn) gedreht werden.

Wählen Sie im Menü [Anzeigen] im Hauptbildfenster [Anzeige drehen (Im Uhrzeigersinn 90°)] oder [Anzeige drehen (Entgegen dem Uhrzeigersinn 90°)].
Sie können auch die Symbole und in der Symbolleiste anklicken.

Das Bild wird gedreht dargestellt. Um das gedrehte Bild zu speichern, klicken Sie [Bild drehen] im Menü [Werkzeug] an. (S.46)




Änderung der Bildvergrößerung

Sie können die Vergrößerung des Bilds verändern, das im Bildanzeigebereich dargestellt wird.


Wählen Sie im Menü [Anzeigen] im Hauptbildfenster [An Fenster anpassen], [Vergrößern], [Verkleinern] oder [Originalgröße]. Sie können auch die Symbole ☐, ←, ←, und ☐ in der Symbolleiste anklicken.

Die Bildvergrößerung kann von 1/16 bis 4-fach eingestellt werden.

Vergrößerte Darstellung



Verkleinerte Darstellung





Sie können die Bilddarstellung auch vergrößern bzw. verkleinern, indem Sie den Wert für die Vergrößerung direkt im Bildvergrößerungsfeld in der Symbolleiste eingeben.

Ausblenden der Symbolleiste und des Bilddatenfensters

Sie können einstellen, ob Symbolleiste und Bilddatenfenster im Hauptbildfenster ein- oder ausgeblendet werden sollen.

Heben Sie im Menü [Anzeigen] im Hauptbildfenster die Markierung neben [Symbolleiste] bzw. [Bilddaten] auf.

Die Symbolleiste bzw. das Bilddatenfenster wird ausgeblendet.





Um die Symbolleiste bzw. das Bilddatenfenster einzublenden, markieren Sie im Menü [Anzeigen] im Hauptbildfenster [Symbolleiste] bzw. [Bilddaten].

Anzeige der Bildeigenschaften

Sie können Daten für die Bilddatei anzeigen lassen, die im Hauptbildfenster erscheint. (S.74)

Speichern eines Bilds

Sie können das dargestellte Bild unter einem der folgenden Dateiformate speichern. RAW-Daten können unter jedem dieser Formate gespeichert werden, damit das Bild mit Bildverarbeitungs-Programmen betrachtet werden kann.

JPEG : JPEG-Bild mit Bilddaten TIFF (8 bit) : TIFF-Bild mit Bilddaten

TIFF (16bit) : TIFF-Bild hoher Qualität mit Bilddaten

BITMAP : BMP-Bild ohne Bilddaten PNG : PNG-Bild ohne Bilddaten PICT : PICT-Bild ohne Bilddaten

Wählen Sie im Menü [Datei] im Hauptbildfenster [Speichern als] aus oder klicken Sie das Symbol [1] in der Symbolleiste an.

Es erscheint das Dialogfenster [Speichern als].

Wenn RAW-Daten in einfacher Anzeige oder verkleinert betrachtet werden, erscheint die Meldung [Das Bild wird im Modus "Einfache Anzeige" angezeigt. Möchten Sie das Bild wieder auf die volle Größe zurücksetzen?]. Wenn [Nein] gewählt wird, wird das Bild so gespeichert, wie es dargestellt wird. Die Qualität ist schlechter als bei einem Bild in voller Größe

Geben Sie [Speichern in], [Dateiname] und [Speichern als] an und klicken Sie dann auf [Speichern].




Das Bild wird gespeichert.

Speichern eines gedrehten Bilds

Die Daten des dargestellten Bilds werden um 90° nach links oder rechts gedreht. Je nach Bildgröße kann die Drehung einige Zeit in Anspruch nehmen. Eine Warnmeldung erscheint, wenn das Hauptbildfenster geschlossen wird, ohne das Bild zu speichern, oder wenn angeklickt wird.

Wählen Sie im Menü [Werkzeug] im Hauptbildfenster [Bild drehen], [Entgegen dem Uhrzeigersinn 90°] oder [Im Uhrzeigersinn 90°], oder klicken Sie ▼ rechts neben dem Symbol 😭 und dann das Symbol 😭 oder 🕞 an.



Die Bilddaten werden gedreht dargestellt. Bei verlustloser Drehung eines unbearbeiteten JPEG-Bilds öffnet das Dialogfenster [Datei speichern], bevor das Bild erscheint.

Wählen Sie im Menü [Datei] im Hauptbildfenster [Speichern als] aus oder klicken Sie das Symbol [1] in der Symbolleiste an.

Es erscheint das Dialogfenster [Bild drehen].

3

Geben Sie [Speichern in], [Dateiname] und [Speichern als] an und klicken Sie dann auf [Speichern].




Das Bild wird gedreht und gespeichert.

Speichern einer Liste mit Bilddaten

Markieren Sie zum Speichern der Bilddaten aus mehreren Ordnern in einer Datei im CSV-Format die entsprechenden Kästchen. Wenn keine Bilder gewählt oder markiert sind, werden alle Bilddaten im aktuellen Ordner gespeichert.

Wählen Sie im Menü [Werkzeug] im PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fenster [Bilddatenliste speichern] aus oder klicken Sie das Symbol in der Symbolleiste an.

Es erscheint das Dialogfenster [Bilddatenliste speichern].



Geben Sie Dateinamen und Speicherort ein und klicken Sie dann auf [Speichern].

Die Bilddaten werden im CSV-Format gespeichert.



Wenn Indexbilder markiert sind, werden Daten nur für diese Bilder gespeichert. Bilddaten werden auch für markierte Bilder in anderen Ordnern gespeichert. Wenn ein Indexbild ausgewählt wird, werden nur Daten für das gewählte Bild gespeichert.


Kontinuierliche Bildwiedergabe in einer Diashow

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie eine Diashow eingerichtet und durchgeführt wird

- Wählen Sie ein Bild oder einen Ordner im PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fenster.
- Wählen Sie [Diashow] im Menü [Anzeigen], oder klicken Sie das Symbol in der Symbolleiste an.

Der Diashow-Bildschirm und die Diashow-Steuerelemente werden geöffnet.

Diashow-Bildschirm



Nummer	Symbol	Bedeutung
1	Erstes Bild	Rückkehr zum ersten Bild. Wenn diese Schaltfläche während einer Diashow gedrückt wird, erscheint das erste Bild, und die Diashow wird angehalten.
2	Rücklauf	Stellt die Diashow zurück. Wenn diese Schaltfläche während einer Diashow gedrückt wird, erscheint das nächste Bild, und die Diashow wird angehalten.
3	Vorheriges Bild	Die Diashow wird rückwärts durchgeführt.
4	Pause	Die Diashow wird angehalten.
5	Wiedergabe	Die Diashow wird abgespielt.
6	Schnellvorlauf	Schnellvorlauf der Diashow. Wenn diese Schaltfläche während einer Diashow gedrückt wird, erscheint das nächste Bild, und die Diashow wird angehalten.
7	Letztes Bild	Das letzte Bild wird dargestellt. Diese Schaltfläche kann während einer Diashow gedrückt werden. Das letzte Bild erscheint, und die Diashow stoppt.
8	Stopp	Die Diashow wird gestoppt.



Drücken Sie die Schaltfläche "Wiedergabe".


Die Diashow beginnt.

Diashow-Einstellungen

Beim Betrachten der Diashow können Sie zwischen einem einzelnen Fenster und einem doppelten Fenster wählen. Außerdem können Sie die Diashow in einzelner Vollbildanzeige oder doppelter Vollbildanzeige sehen (nur wenn der Computer mit doppelter Bildschirmanzeige kompatibel ist).

Die Reihenfolge der Diashow kann auf der Registerkarte [Diashow] im Dialogfenster [Optionen] eingestellt werden. Die Reihenfolge für die Bildwiedergabe während der Diashow wird durch die Einstellung "Anzeigereihenfolge" auf der Registerkarte [Einzelbildwiedergabe] im Dialogfenster [Optionen] festgelegt. (S.65)


Sie haben die Wahl zwischen den folgenden vier Darstellungsarten.




• Reihenfolge der Bilddarstellung für Doppelfenster

Bei doppeltem Fenster oder doppelter Vollbildanzeige müssen die Darstellungsarten für die Bilder auf dem Haupt- und zweiten Monitor eingestellt werden.


Wiedergabe in Reihenfolge




Wechselnde Wiedergabe



Blockweise Wiedergabe



Hauptbild festlegen



Drucken eines Bildes

Beim Drucken von Bilddateien haben Sie die Wahl zwischen "Indexdruck" und "Fotodruck".

Indexdruck Druckt ein Indexbild mit Bilddaten.

Fotodruck Druckt einen hochwertigen Abzug eines Bilds. Sie können mehrere

Bilder auf einer Seite oder über Teilbereichdruck ein großes Bild über

mehrere Seiten drucken.


Verwendung von Indexdruck

Wählen Sie im Indexfenster des PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fensters die zu druckenden Bilder aus.

Wählen Sie [Drucken] im Menü [Datei].
Sie können auch das Symbol in der Symbolleiste anklicken.

Es erscheint das Dialogfenster [Drucken].

Wählen Sie die Registerkarte [Indexdruck].



4 Nehmen Sie die Einstellungen für Layout und Bildbeschriftungen vor.

Menüpunkt	Beschreibung
Vorschau	Darstellung einer Vorschau mit den angegebenen Einstellungen.
Layout	Auswahl zwischen drei Layoutmustern.
Anzahl Bilder pro Seite	Wählen Sie aus der Liste die Anzahl Bilder aus, die auf einer Seite gedruckt werden sollen.
Bildunterschrift	Die Bildunterschrift-Einstellungen werden nachstehend erklärt. Der dargestellte Inhalt hängt vom gewählten Layout ab.
Position	Wählen Sie die Position der Bildunterschrift aus der Liste aus.
Inhalt	Wählen Sie aus der Liste die zu druckenden Daten aus.
Schriftart	Wählen Sie eine Schriftart aus der Liste aus. Standardeinstellung ist die Standard-Schriftart des Systems.
Größe	Wählen Sie eine Schriftgröße aus der Liste aus.
Drucker	Hier erscheint der Name des zu verwendenden Druckers.



- Die Bildgröße wird automatisch von den Rändern, der Bildanzahl und der Bildunterschriftgröße berechnet.
- Klicken Sie die Schaltfläche [Seite einrichten] an, um die Seiteneinstellungen vorzunehmen. (S.57)
- Klicken Sie die Schaltfläche [Drucker-Einstellungen] an, um die Drucker-Einstellungen vorzunehmen. (S.58)

5

Klicken Sie auf [OK].


Der Ausdruck startet.

Verwendung von Fotodruck

- Wählen Sie im Indexfenster des PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fensters die zu druckenden Bilder aus.
- Wählen Sie [Drucken] im Menü [Datei].
 Sie können auch das Symbol in der Symbolleiste anklicken.

Es erscheint das Dialogfenster [Drucken].

Wählen Sie die Registerkarte [Fotodruck].



Nehmen Sie die Einstellungen für Layout und Bildunterschrift vor.

Menüpunkt	Beschreibung
Vorschau	Darstellung einer Vorschau mit den angegebenen Einstellungen.
Layout	Auswahl zwischen drei Layoutmustern. Layout 1: Normaler Druck (ohne druckerabhängige Ränder) Layout 2: Layoutdruck Layout 3: Teilbereichdruck (Drucken eines Bilds über mehrere Seiten)
Bilder pro Seite	Wählen Sie aus der Liste die Anzahl Bilder aus, die auf einer Seite gedruckt werden sollen.
Mehrseitendruck	Wählen Sie aus der Liste die Anzahl Aufteilungen pro Seite aus.
Bildzuordnung	Wählen Sie aus der Liste Verarbeitungsoptionen aus, wenn Druckbereich und Bildgröße unterschiedlich sind. Kein Zuschneiden: Das Bild reicht nicht über den Druckbereich hinaus. Zuschneiden : Der gesamte Druckbereich wird ausgenutzt, und eventuell über den Druckbereich hinausgehende Teile werden gelöscht.

Menüpunkt	Beschreibung
Position	Wählen Sie aus der Liste die Position des Bilds im Bildbereich.
Breite (vertikal)/Breite (horizontal)	Einstellung des vertikalen und horizontalen Abstands in mm.
An Seite anpassen	Bei dieser Einstellung wird der Druckbereich am besten ausgenutzt. Markieren Sie dieses Feld, um das Bild vor dem Drucken bei Bedarf um 90° drehen zu lassen, damit es in den Druckbereich passt.
Ausdruck von Datum und Uhrzeit der Aufnahme	Legen Sie die Druckeinstellungen für Datum und Uhrzeit der Aufnahme fest. Position : Auswahl der Druckposition für Datum/Uhrzeit der Aufnahme. Schriftart : Wählen Sie eine Schriftart aus der Liste aus. Standardeinstellung ist die Standard-Schriftart des Systems. Druck-Uhrzeit: Wählen Sie zwischen "nicht drucken" (Standardeinstellung) und "drucken" (nur 24-Stunden-Format HH:MM). Trennzeichen: Setzt Trennzeichen im Text. Format : Einstellung des Datumsformats. Textfarbe : Einstellung der Schriftfarbe. Größe : Wählen Sie eine Schriftgröße aus der Liste aus.
Drucker	Hier erscheint der Name des zu verwendenden Druckers.



- Die Bildgröße wird automatisch aus den Rändern, Abständen und der Bildanzahl berechnet.
- Die Druckausrichtung von Datum und Uhrzeit hängt von den Bilddaten ab (nur bei Windows). Die Druckposition ist relativ zu den Bilddaten.
- Klicken Sie die Schaltfläche [Seite einrichten] an, um die Seiteneinstellungen vorzunehmen. (S.57)
- Klicken Sie die Schaltfläche [Drucker-Einstellungen] an, um die Drucker-Einstellungen vorzunehmen. (S.58)



Klicken Sie auf [OK].


Der Ausdruck startet.

Verwendung der Seiteneinrichtung

Über die Seiteneinrichtung werden Druckoptionen wie Ränder, Kopfzeilen/Fußzeilen und Anzahl Exemplare eingestellt.

Wählen Sie im Menü [Datei] im PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fenster [Seite einrichten] aus oder klicken Sie im Dialogfenster [Drucken] [Seite einrichten] an.

Es erscheint das Dialogfenster [Seite einrichten].



Nehmen Sie die Einstellungen vor.

Menüpunkt		Beschreibung
Ränder	Links, rechts, oben unten	Standardeinstellung sind 25 mm an jeder Seite.
	Kopfzeile/ Fußzeile	Standardeinstellung sind 15 mm vom oberen und unteren Seitenrand.
Anzahl Exe	mplare	Geben Sie die Anzahl zu druckender Exemplare an.
Kopfzeile/ Fußzeile	Text	Geben Sie den Text ein, der in der Kopfzeile/Fußzeile ausgedruckt werden soll.
	Seitenzahl einfügen	Wenn dieser Punkt angeklickt wird, wird die [#Seitenzahl] an der Cursorposition im Textfeld eingefügt.
	Anzahl der Seiten einfügen	Wenn dieser Punkt angeklickt wird, wird die [#Anzahl der Seiten] an der Cursorposition im Textfeld eingefügt.

Menüpunkt		Beschreibung
P	osition	Legt die Position von Kopfzeile/Fußzeile fest. Sie haben die Wahl zwischen "nicht drucken" (Standardeinstellung), "links anordnen", "zentrieren" und "rechts anordnen".
S	Schriftart	Wählen Sie eine Schriftart aus der Liste aus. Standardeinstellung ist die Standard-Schriftart des Systems.
G	Größe	Wählen Sie eine Schriftgröße aus der Liste aus. Standardeinstellung ist 10.



Klicken Sie auf [OK].

Die Informationen zur Seiteneinrichtung werden festgelegt.

Die Druckereinstellungen

Kontrollieren Sie die Druckereinstellungen und ändern Sie sie nach Bedarf. Einzelheiten zu den Druckereinstellungen erfahren Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.




In diesem Abschnitt werden die Druckereinstellungen für Windows beschrieben. Bei Macintosh hängt der Bildschirm für die Druckereinstellungen vom Betriebssystem ab.

1

Klicken Sie [Druckeinstellungen] im Dialogfenster [Drucken] oder [Seite einrichten] an.

Es erscheint das Dialogfenster [Druckeinstellungen].



2

Nehmen Sie die Einstellungen vor.

Menüpunkt Beschreibung		Beschreibung
Name		Wählen Sie den zu verwendenden Drucker aus der Liste aus. Klicken Sie [Netzwerk] an, um einen Drucker aus dem Netzwerk auszuwählen. Klicken Sie [Eigenschaften] an, um fortgeschrittene Druckereinstellungen vorzunehmen.
Papier	Größe	Wählen Sie die Papiergröße.
	Quelle	Wählen Sie die Papierzufuhrart.
Ausrich	tung	Stellt die Druckausrichtung ein. Sie haben die Wahl zwischen [Hochformat] und [Querformat].




Klicken Sie auf [OK].

Die Informationen zur Druckereinstellung werden festgelegt.

Änderung der Einstellungen von PENTAX PHOTO Browser 2.0

Hier können Sie die Starteinstellungen von PENTAX PHOTO Browser 2.0 wie z. B. Bildanzeigegröße, Anzeige der Indexbildbeschriftungen und RAW-Dateianzeigeformat ändern.

Wählen Sie im Menü [Werkzeug] im PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fenster [Optionen] aus.
Sie können auch das Symbol in der Symbolleiste anklicken.
Es erscheint das Dialogfenster [Optionen].



Einstellungen der Registerkarte [Allgemein]

Auf der Registerkarte [Allgemein] werden die Starteinstellungen für PENTAX PHOTO Browser 2.0 geändert.

Menüpunkt	Beschreibung
Anfangsordner	Wählen Sie aus dem Folgenden den Ordner aus, der beim Programmstart geöffnet werden soll. Zuletzt verwendeter Ordner:
Status beim Starten	Einstellung des Status von PENTAX PHOTO Browser 2.0 beim Start. Status beim letzten Beenden: Wenn die nächste Sitzung mit PENTAX PHOTO Browser 2.0 gestartet wird, werden die Einstellungen von der vorhergehenden Sitzung verwendet. Standard: Es erscheint der Standardbildschirm.
Startbildschirm beim Start anzeigen	Zeigt den Startbildschirm an, wenn PENTAX PHOTO Browser 2.0 startet. An : Der Startschirm wird angezeigt. Aus : Der Startbildschirm wird nicht angezeigt.




Beim Startbildschirm handelt es sich um den Titelbildschirm, der erscheint, wenn PENTAX PHOTO Browser 2.0 startet.



Einstellungen der Registerkarte [Anzeigen]

Auf der Registerkarte [Anzeigen] werden die Einstellungen für das Hauptbildfenster geändert.



Menüpunkt	Beschreibung
Höhe des Bilddatenfensters	Stellt die Höhe des Bilddatenfensters ein, das erscheint, wenn das Hauptbildfenster geöffnet wird. Zuletzt festgelegte Größe: Stellt die Höhe des Bilddatenfensters beim Öffnen des Hauptbildfensters auf die vorherige Größe ein. Automatisch: Die Höhe wird automatisch eingestellt. Festgelegt: Die Zeilenanzahl kann angegeben werden.
Größe des Hauptbildfensters	Einstellung der Größe des Hauptbildfensters. Zuletzt festgelegte Größe: Öffnet das Hauptbildfenster in der zuletzt angegebenen Größe. Standardeinstellung: Öffnet das Fenster in der Standardgröße. Größe einstellen : Angabe der Größe des Hauptbildfensters in Pixeln.

Menüpunkt	Beschreibung
Anzeige mehrerer Bilder	Wenn mehrere Bilder im Indexfenster gewählt werden, muss im Hauptbildfenster die Darstellungsart eingestellt werden. Einzelnes Fenster: Bilder werden in einem Hauptbildfenster dargestellt. Klicken Sie die Symbole in der Symbolleiste des Hauptbildfensters an, um die Bildanzeige umzuschalten. Separates Fenster: Bilder werden in mehreren Hauptbildfenstern dargestellt.
Anzeige Hauptbild-RAW- Datei	Einstellung der Anzeige beim Öffnen einer neuen RAW-Bilddatei. Einfache Anzeige: Es erscheinen die komprimierten Bilddaten in der RAW-Bilddatei. Die Bilddaten erscheinen schneller, es kommt aber zu einem Qualitätsverlust durch die hohe Komprimierungsrate. Aus diesem Grund wird diese Funktion nicht zur Überprüfung von Bilddetails empfohlen.
	Automatische RAW-Anzeige: Es erscheinen die tatsächlichen RAW-Daten. (vollautomatische Verarbeitung) Größe (Verhältnis): Wählen Sie das Verarbeitungsverhältnis für die automatische RAW-Anzeige zwischen [1:4], [1:2] und [Originalgröße] aus. Wenn Geschwindigkeit wichtiger ist, sollte [1:4] gewählt werden. Wenn Qualität wichtiger ist, sollte [Originalgröße] gewählt werden.

Einstellungen der Registerkarte [Einzelbildwiedergabe]


Auf der Registerkarte [Einzelbildwiedergabe] werden die Einstellungen für die Bildwiedergabe auf dem Hauptbildfenster geändert.



Menüpunkt	Beschreibung
Anzeigeattribute beibehalten	Wählt die Anzeigeattribute, die während der Bildwiedergabe beibehalten werden sollen. Es können mehrere Attribute gewählt werden. Zoom : Die Bildvergrößerungsrate wird beibehalten. Position : Die Position wird beibehalten. Richtung : Die Richtung wird beibehalten.
Anzeigereihenfolge	Auswahl der Reihenfolge für die Bildwiedergabe. Die Diashow wird in der gleichen Reihenfolge wiedergegeben. Wählen Sie zwischen den folgenden Optionen. Dateiname : Die Bilder werden in der Reihenfolge der Dateinamen wiedergegeben.
	Aufnahmedatum/-uhrzeit: Die Bilder werden in der Reihenfolge von Aufnahmedatum/-uhrzeit wiedergegeben.
	Dateidatum/-uhrzeit: Die Bilder werden in der Reihenfolge von Dateidatum/-uhrzeit wiedergegeben.

Einstellungen der Registerkarte [Diashow]

Auf der Registerkarte [Diashow] werden die Einstellungen für die Diashow geändert. (S.49)



Menüpunkt	Beschreibung
Diashow-Einstellungen	Einstellung der Wiedergabeart bei Diashows. Einzelnes Fenster: Wiedergabe der Diashow in einem Fenster. Doppeltes Fenster: Wiedergabe der Diashow in zwei Fenstern (Hauptund zweites Fenster). Einzelne Vollbildanzeige: Vollbildanzeige der Diashow auf einem einzelnen Monitor. Doppelte Vollbildanzeige: Vollbildanzeige der Diashow auf zwei Monitoren.
Intervall	Stellt das Intervall für die Bildwiedergabe bei Diashows ein. Sekunde(n): Stellt das Intervall (in Sekunden) für die Bildwiedergabe ein.

Menüpunkt	Beschreibung
Bildwiedergabe bei Doppelanzeige	Einstellung der Aktualisierungsmethode bei gleichzeitiger Darstellung von zwei Bildern. (S.51) Wiedergabe in Reihenfolge: Bilder werden der Reihe nach wiedergegeben. Das zweite Fenster ist dem Hauptfenster um ein Bild voraus. Wechselnde Wiedergabe: Bei jedem Bildwiedergabeintervall werden Bilder abwechselnd im Haupt- und zweiten Fenster gezeigt. Wenn das erste Bild bei Null beginnt, werden Bilder mit gerader Nummer im Hauptfenster und Bilder mit ungerader Nummer im zweiten Fenster gezeigt. Blockweise Wiedergabe: Bilder werden paarweise wiedergegeben. Hauptbild festlegen: Das Hauptfenster zeigt ein festes Bild. Das zweite
	Fenster zeigt Bilder, die der Reihe nach fortschreiten.
Wiederholte Anzeige	Einstellung der wiederholten Anzeige. Nein: Wenn alle Bilder gezeigt worden sind, endet die Diashow. Ja: Die Diashow wird solange wiederholt, bis angeklickt wird.

Klicken Sie nach Vornahme der Einstellungen auf [OK].

Die Optionen werden festgelegt, und das Dialogfenster [Optionen] schließt. Klicken Sie auf [Zurücksetzen], um alle Optionen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.




Wenn [Zurücksetzen] angeklickt wird, werden alle Registerkarten-Einstellungen einschließlich der Einstellungen der gerade geöffneten Registerkarte auf die Standardeinstellungen zurückgestellt.

Verwaltung von Bilddateien und Ordnern

Verschieben/Kopieren von Bilddateien


- Wählen Sie im Indexfenster des PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fensters das Indexbild, das verschoben oder kopiert werden soll.
- Wählen Sie im Menü [Bearbeiten] [Ausschneiden] oder [Kopieren]. Sie können auch die Symbole oder in der Symbolleiste anklicken.




Geben Sie den Zielordner zum Verschieben bzw. Kopieren in die Ordnerstruktur an.

4

Wählen Sie [Einfügen] im Menü [Bearbeiten]. Sie können auch das Symbol [3] in der Symbolleiste anklicken.



Die Bilddatei wird in den angegebenen Ordner verschoben bzw. kopiert.






- Sie können ein Bild auch verschieben, indem Sie das entsprechende Indexbild mit der Maus in den Zielordner ziehen. Zum Kopieren halten Sie während des Verschiebens der Datei die Strg-Taste gedrückt. (Bei Macintosh muss während des Verschiebens der Datei die Options-Taste gedrückt werden.)
- Ordner werden auf die gleiche Weise verschoben bzw. kopiert. Geben Sie in der Ordnerstruktur den Ordner an, der verschoben bzw. kopiert werden soll. Der angegebene Ordner wird in den Zielordner verschoben bzw. kopiert.

Löschen von Bilddateien/Ordnern

- Wählen Sie im Indexfenster des PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fensters das Indexbild aus, das gelöscht werden soll. Sie können auch den Ordner, der gelöscht werden soll, in der Ordnerstruktur auswählen.
- Wählen Sie [Löschen] im Menü [Bearbeiten]. Sie können auch das Symbol in der Symbolleiste anklicken.



Es erscheint ein Bildschirm zur Bestätigung des Löschvorgangs.

Klicken Sie auf [Ja].

Die Bilddatei bzw. der Ordner wird gelöscht.

Ändern der Namen von Bilddateien/Ordnern

- Wählen Sie im Indexfenster des PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fensters das Indexbild aus, das umbenannt werden soll. Sie können auch den Ordner, der umbenannt werden soll, in der Ordnerstruktur auswählen.
- Wählen Sie [Umbenennen] im Menü [Datei] aus.
 Sie können auch den Datei- bzw. Ordnernamen direkt im Indexfenster oder in der Ordnerstruktur anklicken.

Der Datei- bzw. Ordnername ist bereit zur Änderung.



3 Geben Sie den Datei- bzw. Ordnernamen ein.

Die Bilddatei bzw. der Ordner wird umbenannt.

Umbenennen aller Dateinamen

Wählen bzw. markieren Sie im Indexfenster des PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fensters die Indexbilder, die umbenannt werden sollen.

Wählen Sie im Menü [Bearbeiten] [Alles markieren], um alle Bilder im Indexfenster auszuwählen. Es können keine Bilder aus mehr als einem Ordner gewählt werden.

Wählen Sie [Alle umbenennen] im Menü [Datei]. Sie können auch die Schaltfläche 🔛 in der Symbolleiste anklicken.

Es erscheint das Dialogfenster [Alle umbenennen].



Bestätigen Sie den Feldinhalt und geben Sie nach Bedarf Informationen ein.

Menüpunkt	Beschreibung
Basisdateiname	Geben Sie eine Bezeichnung an, die zu den Dateinamen hinzugefügt werden soll. Standardmäßig wird "IMGP" hinzugefügt.
Anzahl der Stellen	Geben Sie die Anzahl Stellen an, die zu den Dateinamen hinzugefügt werden sollen. 1 bis 5 Stellen sind möglich. Standardmäßig sind 4 Stellen eingestellt. (Zum Beispiel: IMGP1234.pef) Wenn im Ordner Dateien mit dem angegebenen Basisdateinamen vorhanden sind, nimmt die Stellenanzahl zu, wenn die maximale Dateianzahl überschritten wird.
Basisdateiname ans Ende setzen	Wenn dieses Feld markiert wird, wird die in [Basisdateiname] angegebene Dateibezeichnung am Ende aller Dateinamen angehängt. (Zum Beispiel: 0123IMGP.pef) Der Basisdateiname wird standardmäßig an den Anfang des Dateinamens gesetzt.

Menüpunkt	Beschreibung
Startnummer	Legt die Startnummer fest. Wenn im Ordner Dateien mit demselben spezifizierten Basisdateinamen vorhanden sind, beginnt die Nummerierung automatisch mit der Nummer unmittelbar über der höchsten Nummer der vorhandenen Dateien. Wenn keine Dateien mit dem spezifizierten Basisdateinamen vorhanden sind, beginnt die Nummerierung bei 1.

4

Klicken Sie auf [OK].

Alle Dateien werden auf den angegebenen Namen umbenannt.

Anlegen eines neuen Ordners

- Wählen Sie in der Ordnerstruktur des PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fensters den Ordner aus, in dem ein neuer Ordner angelegt werden soll. Sie können auch das Indexfenster auswählen.
- Wählen Sie [Neuen Ordner erstellen] im Menü [Datei].
 Es wird ein neuer Ordner im angegebenen Ordner bzw. im Indexfenster angelegt.




Anzeige der Eigenschaften von Bilddateien/Ordnern (unter Windows)



Der Inhalt des Dialogfensters "Eigenschaften" hängt von der laufenden Windows-Version ab. Einzelheiten zu den Angaben im Dialogfenster "Eigenschaften" finden Sie in der Windows-Hilfe.

- Wählen Sie im Indexfenster des PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fensters das Indexbild, für das die Eigenschaften angezeigt werden sollen. Sie können auch in der Ordnerstruktur den Ordner auswählen, für den die Eigenschaften gezeigt werden sollen.
- Wählen Sie [Eigenschaften] aus dem Menü [Datei].
 Es erscheint das Dialogfenster [XXX Eigenschaften].





- Bestätigen Sie den Feldinhalt und geben Sie nach Bedarf
- 4 Klicken Sie auf [OK].

Das Dialogfenster "Eigenschaften" wird geschlossen.

Anzeige der Eigenschaften von Bilddateien/Ordnern (unter Macintosh)



Es erscheint das Standard-Informationsdialogfenster von Macintosh. Einzelheiten zu den Angaben im Informationsdialogfenster finden Sie in der Macintosh-Hilfe.

- Wählen Sie im Indexfenster des PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fensters das Indexbild, für das die Eigenschaften angezeigt werden sollen. Sie können auch in der Ordnerstruktur den Ordner auswählen, für den die Eigenschaften gezeigt werden sollen.
- Wählen Sie [Eigenschaften] aus dem Menü [Datei].



- Bestätigen Sie den Feldinhalt und geben Sie nach Bedarf Informationen ein.
- Klicken Sie die Schaltfläche an.
 Das Informationsdialogfenster wird geschlossen.

PENTAX PHOTO Laboratory 2.0

PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 ist ein Programm zur Farbauszugsverarbeitung und für andere Verarbeitungsvorgänge von CCD-RAW-Bilddaten, die in einem PENTAX-Digitalkameraformat aufgenommen wurden. Durch die Verarbeitung von RAW-Daten können Bilder mit handelsüblicher Bildbetrachtungs- und - verarbeitungs-Software betrachtet werden.

In diesem Abschnitt werden Öffnen und Schließen von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 und Darstellung des PENTAX PHOTO Laboratory 2.0-Fensters beschrieben sowie die entsprechenden Funktionen erklärt.

Öffnen von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0

Unter Windows

Wählen Sie das Start-Menü auf dem Desktop.

Wählen Sie [PENTAX PHOTO Laboratory] in [PENTAX Digital Camera Utility] im Menü "Programme" aus.

PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 wird geöffnet, und es erscheint das PENTAX PHOTO Laboratory 2.0-Fenster.

 Schließen von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0

Wählen Sie [Beenden] im Menü [Datei] des PENTAX PHOTO Laboratory 2.0-Fensters.



Unter Macintosh

- Klicken Sie doppelt auf den Ordner [PENTAX PHOTO Laboratory] in [PENTAX Digital Camera Utility] auf der Festplatte.
- Klicken Sie doppelt auf das Programmsymbol [PENTAX PHOTO Laboratory].

PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 wird geöffnet, und es erscheint das PENTAX PHOTO Laboratory 2.0-Fenster.



Schließen von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0

Wählen Sie [PENTAX PHOTO Laboratory beenden] in [PENTAX PHOTO Laboratory] auf der Desktop-Menüleiste.




PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 kann auch vom PENTAX PHOTO Browser 2.0 aus gestartet werden. (S.29)

Das PENTAX PHOTO Laboratory 2.0-Fenster

In diesem Abschnitt werden Aufbau, Namen und Funktionen des PENTAX PHOTO Laboratory 2.0-Fensters erklärt.

PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 setzt sich aus fünf Fenstern zusammen. Die Fenster erscheinen unabhängig voneinander und können überall auf dem Bildschirm platziert werden. Wählen Sie [Fenster anordnen] im Menü [Anzeigen], um die Fenster auszurichten.

Vier Fenster (mit Ausnahme des Hauptbildfensters) können aus- und eingeblendet werden.





- Wenn vollautomatischer Verarbeitungsmodus eingestellt ist, erscheinen das Weißabgleichsfenster, das Tonkurvenfenster und das Fenster "Andere Einstellungen" nicht. (S.81)
- Wenn "RAW-Bilddaten" nicht gewählt wird, erscheint das Vorschaubild nicht. (S.83)

Hauptbildfenster

Ausführung von Funktionen oder Vornahme unterschiedlicher Einstellungen bei PENTAX PHOTO Laboratory 2.0.

Unter Macintosh enthält das Hauptbildfenster nur die Symbolleiste. Die Menüleiste befindet sich oben auf dem Desktop.

Vorschaufenster

Darstellung des ausgewählten RAW-Bilds in vier Schritten, Vergrößerung spezifizierter Bereiche und Vorschau von Einstellungen von anderen Fenstern. Darstellung der Einstellungen in Echtzeit oder durch Anklicken der Aktualisierungs-Schaltfläche.

Weißabgleichsfenster

Auswahl von Weißabgleich oder Einstellung der Farbtemperatur. Einstellung des Bildfarbtons, wenn das Bild z. B. bläulich oder gelblich erscheint. (S.88)

Tonkurvenfenster

Anzeige von Tonkurve und Histogramm-Informationen des dargestellten Bilds. (S.89)

Einstellung des Bildfarbtons mit der Tonkurve.

• Fenster "Andere Einstellungen"

Einstellung von Eigenschaften wie Empfindlichkeit, Kontrast, Farbtiefe und Rändern. (S.90)

Menüleiste

Ausführung von Funktionen oder Vornahme unterschiedlicher Einstellungen bei PENTAX PHOTO Laboratory 2.0.

Menü "Datei"	
Öffnen	Auswahl der Bilddatei zur Verarbeitung in PENTAX PHOTO Laboratory 2.0. Nur verfügbar, wenn das Programm autonom gestartet wird. Wenn PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 vom PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fenster aus gestartet wird, steht diese Funktion nicht zur Verfügung. (S.84)
Speichern	Verarbeitung von RAW-Bilddaten und Speichern im angegebenen Format. Die Formate zum Speichern sind JPEG (5 Komprimierungsraten), TIFF-8 und TIFF-16. Das Speicherformat wird über [Speicherart] im Menü [Werkzeug] eingestellt. (S.91)
Einstellung wieder aufrufen	Mit dieser Funktion werden zuvor gespeicherte Einstellungen für die einzelnen Fenster geladen. (S.93)
Einstellung speichern	Mit dieser Funktion werden die zur Zeit in den einzelnen Fenstern gültigen Einstellungen gespeichert. (S.93)
Beenden	Schließt PENTAX PHOTO Laboratory 2.0. (Unter Macintosh wählen Sie [PENTAX PHOTO Laboratory beenden] im Menü [PENTAX PHOTO Laboratory].)

Menü "Anzeigen"		
Vollautomatische Verarbeitung	Alle RAW-Bilder werden mit den angegebenen Einstellungen bearbeitet. Alle Fenster mit Ausnahme des Vorschaufensters sind ausgeblendet. (S.86)	
Benutzerspezifische Verarbeitung	Verarbeitung anhand der vom Anwender vorgenommenen Einstellungen. Die Verarbeitungsbedingungen werden über das Weißabgleichsfenster, das Tonkurvenfenster und das Fenster "Andere Einstellungen" eingestellt. (S.87)	
Erstes Bild	Wenn mehrere Bilder ausgewählt werden, erscheint die Vorschau des ersten Bilds in der Reihenfolge der Registrierung.	
Vorheriges Bild	Wenn mehrere Bilder ausgewählt werden, erscheint die Vorschau des folgenden Bilds in der Reihenfolge der Registrierung.	
Nächstes Bild	Wenn mehrere Bilder ausgewählt werden, erscheint die Vorschau des vorhergehenden Bilds in der Reihenfolge der Registrierung.	
Letztes Bild	Wenn mehrere Bilder ausgewählt werden, erscheint die Vorschau des letzten Bilds in der Reihenfolge der Registrierung.	
Vorschau aktualisieren	Wenn Echtzeit-Vorschau nicht aktiviert ist, wird die Vorschau mit den aktuellen Einstellungen aktualisiert.	
Bildgröße	Größenangabe der Bilddaten bei der Vorschau.	
Vorschau	Ein- und Ausblenden des Vorschaufensters.	
Weißabgleich	Ein- oder Ausblendung des Weißabgleichsfensters.	
Farbton	Ein- oder Ausblendung des Tonkurvenfensters.	
Andere Einstellungen	Ein- oder Ausblendung des Fensters "Andere Einstellungen".	
Fenster anordnen	Anordnung der dargestellten Fenster.	

Menü "Werkzeug"	
Rückgängig	Im benutzerspezifischen Verarbeitungsmodus wird mit dieser Funktion die vorhergehende Operation aufgehoben. Sie können bis zu fünf Operationen rückgängig machen.
Wiederholen	Im benutzerspezifischen Verarbeitungsmodus wird mit dieser Funktion eine Operation wiederholt, die mit der Schaltfläche [Rückgängig] aufgehoben wurde.
Bildmodus	Auswahl der Bildmodifizierungsarten. Wenn vollautomatische Verarbeitung eingestellt ist, werden Bilder mit individuellen Dateieinstellungen bearbeitet. Bei benutzerspezifischem Verarbeitungsmodus werden alle Bilder mit dem eingestellten Verarbeitungsmodus bearbeitet. Je nach RAW-Dateityp können bestimmte Modi unter Umständen nicht eingestellt werden.

Menü "Werkzeug"	
Speichermodus	Einstellung der Qualität beim Speichern von bearbeiteten Bildern. Bilder können im JPEG-Format mit einer von fünf unterschiedlichen Komprimierungsraten oder im TIFF-Format mit einem von zwei Bit-Typen gespeichert werden. Standardeinstellung ist JPEG (beste Qualität).
Speichergröße	Einstellung der Größe in Pixeln beim Speichern von bearbeiteten Bildern. (S.91)
Optionen	Unterschiedliche Einstellungen für PENTAX PHOTO Laboratory 2.0. (S.94)

Menü "Hilfe"	
Hilfethemen	Zeigt den Inhalt der Hilfe von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0.
Index	Anzeige des Suchindex von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0. (Dieser Befehl ist bei Macintosh nicht verfügbar.)
Was ist das?	Anzeige von Popup-Tipps.
Info über PHOTO Laboratory	Anzeige der Versionsinformationen für PENTAX PHOTO Laboratory 2.0. (Unter Macintosh wird [Info über PENTAX PHOTO Laboratory] im Menü [PENTAX PHOTO Laboratory] gewählt.)

Symbolleiste

Ausführung von Funktionen und Vornahme unterschiedlicher Einstellungen bei PENTAX PHOTO Laboratory 2.0.




Nummer	Symbol	Bedeutung
1	Öffnen	Auswahl der Bilddatei zur Verarbeitung in PENTAX PHOTO Laboratory 2.0. Nur verfügbar, wenn das Programm autonom gestartet wird. Wenn PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 vom PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fenster aus gestartet wird, steht diese Funktion nicht zur Verfügung. (S.84)
2	Speichern	Verarbeitung von RAW-Bilddaten und Speichern mit eingestelltem Speichermodus und Bildgröße. (S.91)
3	Vollautomatische Verarbeitung	Erscheint, wenn vollautomatische Verarbeitung eingestellt ist. Die Verarbeitung erfolgt mit den in der RAW-Datei eingestellten Bedingungen. Klicken Sie an, um oder aus dem Pulldown-Menü auszuwählen.

Nummer	Symbol	Bedeutung
Nummer	Benutzerspezifische Verarbeitung	Wird dargestellt, wenn benutzerspezifische Verarbeitung eingestellt ist. Die Verarbeitung erfolgt mit den vom Anwender eingestellten Bedingungen. Die Verarbeitungsbedingungen werden über das Weißabgleichsfenster, das Tonkurvenfenster und das Fenster "Andere Einstellungen" eingestellt. (S.87)
4	Einstellung wieder aufrufen	Laden einer gespeicherten Datei mit Änderungsinformationen im benutzerspezifischen Verarbeitungsmodus. (S.93)
5	Einstellung speichern	Speichern der im benutzerspezifischen Verarbeitungsmodus eingestellten Verarbeitungsbedingungen in Form einer Datei mit Änderungsinformationen. (S.93)
6	S Rückgängig	Im benutzerspezifischen Verarbeitungsmodus wird mit dieser Funktion die vorhergehende Operation aufgehoben. Sie können bis zu fünf Operationen rückgängig machen.
7	Wiederholen	Im benutzerspezifischen Verarbeitungsmodus wird mit dieser Funktion eine Operation wiederholt, die mit der Schaltfläche [Rückgängig] aufgehoben wurde.
8	Bildmodus	Darstellung des aktuellen Bildmodus. Wenn vollautomatische Verarbeitung eingestellt ist, werden Bilder mit individuellen Dateieinstellungen bearbeitet. Im benutzerspezifischen Verarbeitungsmodus wird zur Auswahl des Bildmodus angeklickt. Alle Bilder werden mit dem ausgewählten Verarbeitungsmodus bearbeitet. Je nach RAW-Dateityp können einige Modi unter Umständen nicht eingestellt werden. (S.86)
9	Speichermodus	Darstellung des aktuellen Speichermodus. Klicken Sie an, um das Speicherformat für die bearbeitete Bilddatei auszuwählen. (S.91)
10	Bildgröße	Darstellung des aktuellen Bildmodus. Klicken Sie an, um die Größe der bearbeiteten Bilddatei auszuwählen. (S.91)
11	Optionen	Wird zur Änderung der Einstellungen von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 verwendet. (S.94)
12	L Hilfe	Zeigt den Inhalt der Hilfe von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0.

Vorschaufenster

Zeigt eine Vorschau der RAW-Datei.




Nummer	Symbol	Bedeutung
1	Bildgröße	Klicken Sie an, um die Größe der Bilddaten in der Vorschau aus dem Pulldown-Menü auszuwählen. Sie haben die Wahl zwischen klein, Mittel.
	3	☐ Groß und ☐ Volle Größe.
2	Bereich vergrößern	Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint ein roter Rahmen im Vorschaubereich. Es erscheint das Fenster für die Bereichsvergrößerung, und die Vergrößerung kann eingestellt werden.
3	Aktualisieren	Aktualisierung der Vorschau mit den aktuellen Einstellungen, wenn [Vorschau aktualisieren] in den Optionen-Einstellungen von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 zur Schaltfläche [Aktualisieren] wird.
4	0029MSF pef	Wenn mehrere Bilder ausgewählt sind, wählen Sie das darzustellende Bild aus der Liste.
5	Erstes Bild	Wenn mehrere Bilder ausgewählt werden, erscheint die Vorschau des ersten Bilds in der Reihenfolge der Registrierung.
6	Vorheriges Bild	Wenn mehrere Bilder ausgewählt werden, erscheint die Vorschau des folgenden Bilds in der Reihenfolge der Registrierung.
7	Nächstes Bild	Wenn mehrere Bilder ausgewählt werden, erscheint die Vorschau des vorhergehenden Bilds in der Reihenfolge der Registrierung.

Nummer	Symbol	Bedeutung
8	Letztes Bild	Wenn mehrere Bilder ausgewählt werden, erscheint die Vorschau des letzten Bilds in der Reihenfolge der Registrierung.

Bildbetrachtung

1 Klicken Sie die Schaltfläche im PENTAX PHOTO Laboratory 2.0-Fenster an.

Das Dialogfenster [Öffnen] erscheint.



Geben Sie den Dateinamen einer darzustellenden RAW-Bilddatei an und klicken Sie auf die Schaltfläche [Öffnen].

Im Vorschaufenster des PENTAX PHOTO Laboratory 2.0-Fensters erscheint ein RAW-Bild.



Wählen Sie mehrere Bilddateien aus, um mehrere Bilder gleichzeitig zu öffnen. Klicken Sie die Schaltflächen [4], [4], [5] oder [5] auf der Symbolleiste an, um eine Vorschau des gewünschten Bilds darzustellen.



- Wenn PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 von PENTAX PHOTO Browser 2.0 aus gestartet wird, können die folgenden Methoden zur Anzeige von Bilddateien verwendet werden. Wählen Sie die RAW-Bilddateien in PENTAX PHOTO Browser 2.0 aus und starten Sie dann PENTAX PHOTO Laboratory 2.0. RAW-Bilddateien können auch in PENTAX Photo Browser 2.0 ausgewählt werden, nachdem PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 gestartet worden ist.
- Um mehrere Bilddateien in PENTAX PHOTO Browser 2.0 auszuwählen, markieren Sie die Indexbilder oder halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während die entsprechenden Indexbilder mit der linken Maustaste angeklickt werden. (Unter Macintosh wird die Befehls-Taste gedrückt, während die Indexbilder angeklickt werden.) Wenn beim Start von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 keine Dateien markiert bzw. ausgewählt sind (wird durch blauen Rahmen angezeigt), können Dateien mit Hilfe der Markierungsfelder ausgewählt werden.

Öffnen von PENTAX PHOTO Browser 2.0

Wählen Sie ein RAW-Bild im PENTAX PHOTO Browser 2.0-Fenster.

Wählen Sie [PENTAX PHOTO Laboratory 2.0] im Menü [Werkzeug] von PENTAX PHOTO Browser 2.0, oder klicken Sie das Symbol an.

Ein RAW-Bild erscheint im Vorschaufenster des PENTAX PHOTO Laboratory 2.0-Fensters.

Einfache Modifizierung von RAW-Bildern

Wählen Sie einen Bildmodus, um RAW-Bilder entsprechend den Aufnahmebedingungen einfach zu bearbeiten. Bei vollautomatischem Verarbeitungsmodus werden RAW-Bilder mit dem zum Zeitpunkt der Aufnahme eingestellten Bildmodus bearbeitet. Diese Einstellung kann in PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 nicht geändert werden. Bei benutzerspezifischem Verarbeitungsmodus kann der Bildmodus eingestellt werden. Alle Bilder werden mit demselben eingestellten Bildmodus bearbeitet.

Wenn *ixtDs verwendet wird, haben Sie die Wahl zwischen den folgenden sieben Bildmodi:


Natürlich	Verarbeitung von Bildern mit natürlichen Farben.
Hell	Verarbeitung von scharfen, hellen Bildern.
Bild (Portrait)	Verarbeitung von Bildern mit Hauttönen.
Bild (Landschaft)	Verbessert Konturen und Farbsättigung von Bildern mit viel Grün, blauem Himmel usw., um Bilder mit hellen Farben zu erzeugen.
Bild (Makro)	Ausführung von Bildern mit lebendigen Nahaufnahmen von Blumen und anderen Objekten.
Bild (Bewegtmotiv)	Ausführung von scharfen Bildern von schnell bewegten Motiven.
Bild (Nachtportrait)	Für Aufnahmen von Personen vor dem Hintergrund von Sonnenuntergängen oder Nachtaufnahmen.
	Hell Bild (Portrait) Bild (Landschaft) Bild (Makro) Bild (Bewegtmotiv)

Einstellung der Verarbeitungsbedingungen für RAW-Bilddaten

Einstellung individueller Verarbeitungsbedingungen für spezielle Bildmodifizierungen.

Wählen Sie [benutzerspezifische Verarbeitung] im Menü [Anzeigen], oder klicken Sie ▼ auf dem Symbol ৄ in der Symbolleiste und dann ৄ (benutzerspezifische Verarbeitung) in der Dropdown-Liste an.

Das Hauptbildfenster, Vorschaufenster, Weißabgleichfenster, Tonkurvenfenster und das Fenster "Andere Einstellungen" werden dargestellt.






Zum Schließen des Weißabgleichfensters, des Tonkurvenfensters und des Fensters "Andere Einstellungen" wählen Sie im Menü [Anzeigen] [vollautomatische Verarbeitung], oder klicken Sie auf dem Symbol in der Symbolleiste und dann (vollautomatische Verarbeitung) in der Dropdown-Liste an. Das Bild wird mit dem zum Zeitpunkt der Aufnahme eingestellten Bildmodus bearbeitet, und die Einstellungen können in PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 nicht geändert werden.

2 Geben Sie in jedem Fenster die Einstellungen an.

Die Einstellungen werden im Vorschaufenster gezeigt. Zur Anzeige der Einstellungen gibt es zwei Möglichkeiten. (S.94)

- Die Einstellungen werden sofort in Echtzeit gezeigt.
- Die Einstellungen werden gezeigt, wenn das Symbol 🔘 auf dem Vorschaufenster angeklickt wird.
- Einstellen des Weißabgleichs



Menüpunkt Bedeutung

Weißabgleichseinstellungen Sie haben die Wahl zwischen Folgendem:

Kameraeinstellung:

Verwendung der an der Kamera benutzten

Weißabgleichseinstellung.

Überlagern: Wählen Sie den zu verwendenden Weißabgleich mit [Weißabgleichseinstellung]. Sie haben die

> Wahl zwischen [Tageslicht], [Schatten], [Bewölkt], [Leuchtröhren (Tageslicht)], [Leuchtröhren (Neutralweiß)], [Leuchtröhren

(Weiß)], [Glühlampen], [Blitz] und


[Farbtemperatureinstellung].

Graupunkteinstellung:

Wählen Sie den Punkt im Vorschaubild, der grau werden soll. Nehmen Sie die Spezifizierung mit dem Zeiger für die am besten geeignete Weißabgleichseinstellung vor. Sie haben die Wahl zwischen 1 Punkt. 3 Punkten und 5 Punkten. Bei Aufnahmen mit dem Graufenster mit Graupunkteinstellung kann u. U. ein genauerer Weißabgleich erzielt werden. Klicken Sie auf [Zurücksetzen], um die ausgewählten Graupunkte zu löschen.


Menüpunkt	Bedeutung
Farbtemperatur	Kann eingestellt werden, wenn [Farbtemperatureinstellung] mit [Überlagern] aus den [Weißabgleichseinstellungen] gewählt wird. Farbtemperatur: Verschieben Sie die Leiste, um die Farbtemperatur einzustellen, oder wählen Sie die Einstellung aus der Liste. Sie haben die Wahl von 2500 K bis 10000 K (in Kelvin).
	Feinkorrektur:
	Mit der Feinkorrektur werden Farbfehler beim Aufnehmen mit den Gleitfenstern für Gelb, Blau, Rot und Grün korrigiert. Die feinabgestimmten Bereiche werden in der Farbtemperaturanzeige nicht dargestellt.

• Einstellung von Tonkurve/Histogramm



Menüpunkt	Bedeutung
Tonkurve	Mit der Tonkurve können Dichte und Kontrast präzise eingestellt werden. Die Tonkurve wird mit dem Zeiger geändert. Zum Aufhellen des Bilds wird die Kurve nach oben gezogen und zum Abdunkeln nach unten. Klicken Sie einen Punkt an der Tonkurve an, um die Kurve an diesem Punkt zu fixieren. Es erscheint ein schwarzer Punkt. Ziehen Sie am schwarzen Punkt, um die fixierte Position zu verschieben. Durch rechten Mausklick wird der schwarze Punkt gelöscht. (Unter Macintosh muss die Strg-Taste gedrückt werden, während der schwarze Punkt gezogen wird.)
Histogramm	Die Helligkeit zeigt die Verteilung der Luminosität bei Kombination von RGB, R (Rot), G (Grün) und B (Blau).
[Weißanteile anzeigen]/ [Schwarzanteile anzeigen]	Klicken Sie [Weißanteile anzeigen] an, um die Weißanteile des Bilds im Vorschaufenster schwarz darzustellen. Klicken Sie [Schwarzanteile anzeigen] an, um die Schwarzanteile des Bilds im Vorschaufenster weiß darzustellen.
[Zurücksetzen]	Löscht die Tonkurveneinstellungen und kehrt zu einer geraden Linie zurück.

• Einstellung von Empfindlichkeit/Kontrast/Farbsättigung/Schärfe Diese Werte werden im Fenster "Andere Einstellungen" eingestellt.



Menüpunkt	Bedeutung
Empfindlichkeit	Änderung der Verarbeitungsempfindlichkeit. + : Das Bild wird heller. – : Das Bild wird dunkler.
Kontrast	Einstellung des Kontrasts zwischen Licht und Schatten. +: Verstärkt den Kontrast zwischen Licht und Schatten: Verringert den Kontrast zwischen Licht und Schatten.
Farbsättigung	Einstellung der Farbstärke nach der RAW-Datenentwicklung. +: Die Farben werden kräftiger. -: Die Farben werden schwächer.
Schärfe	Einstellung der Schärfe an den Rändern. + : Die Bildkontur wird verstärkt. – : Die Bildkontur wird abgeschwächt.

Speichern von Bilddateien

Sie können die Bilddateien, die vollautomatisch oder benutzerspezifisch bearbeitet worden sind, speichern. Beim Speichern von Bilddateien müssen das Speicherformat und die Bildgröße angegeben werden. Die Bilder können im JPEG-Format mit einer von fünf unterschiedlichen Komprimierungsraten oder im TIFF-8- oder TIFF-16-Format gespeichert werden.

Mit zunehmender Komprimierungsrate nimmt die Dateigröße ab, aber die Qualität wird ebenfalls schlechter.

Für die Bildgröße haben Sie die Wahl zwischen S, M und L.


Größe	Pixel
L	3008×2008
M	2400×1600
S	1536×1024

Wählen Sie [Speichermodus] im Menü [Werkzeug], oder klicken Sie

▼ an der rechten Seite des Symbols ∰ an, um das
Speicherformat auszuwählen.

Beim Speichern von RAW-Bildern werden Qualität und Dateiformat eingestellt. Für JPEG-Dateien werden die Bilddaten komprimiert und gespeichert. Sie haben die Wahl zwischen höchster Komprimierung, hoher Komprimierung, mittlerer Qualität, hoher Qualität und höchster Qualität. Bei hoher und höchster Komprimierung wird die Dateigröße durch Herabsetzen der Qualität reduziert. Bei hoher und höchster Qualität wird eine hohe Qualität durch eine große Dateigröße beibehalten.

Bei TIFF-8 und TIFF-16 wird Qualitätsverlust durch Komprimierung vermieden. Obwohl bei TIFF-16 größere Dateien erzeugt werden, bleibt der Qualitätsverlust minimal, wenn die Datei mit anderer Bildverarbeitungssoftware modifiziert wird.



Wählen Sie [Speichergröße] aus dem Menü [Werkzeug], oder klicken Sie an der rechten Seite des Symbols an, um die Speichergröße auszuwählen.



Wählen Sie [Speichern] im Menü [Werkzeug], oder klicken Sie das Symbol in der Symbolleiste an.

Das Dialogfenster [Speichern als] erscheint.



Geben Sie Dateinamen und Speicherort ein und klicken Sie dann auf [Speichern].

Die Bilddatei wird gespeichert.




Wenn [Warteschlange verwenden] in [Optionen] eingestellt ist, wird die Bilddatei zu einer Warteschlange hinzugefügt.

Speichern der Bilddateieinstellungen

Alle aktuellen Einstellungskombinationen können in Form einer Parameterdatei gespeichert werden. Die gespeicherten Einstellungen können dann zur Verarbeitung anderer RAW-Bilder verwendet werden.

Klicken Sie [Einstellungen speichern] im Menü [Werkzeug] auf dem Hauptbildfenster oder das Symbol an.

Das Dialogfenster [Einstellungen speichern] erscheint.



2 Geben Sie Dateinamen und Speicherort ein und klicken Sie dann auf [Speichern].

Die aktuellen Einstellungen werden als Einstellungsdatei (*.INI) gespeichert.

Laden der Bilddateieinstellungen

- Stellen Sie eine RAW-Bilddatei im Vorschaufenster dar.
- Klicken Sie [Einstellung wieder aufrufen] im Menü [Werkzeug] auf dem Hauptbildfenster oder das Symbol an.

Das Dialogfenster [Datei mit Änderungsinformationen öffnen] erscheint.

3

Wählen Sie einen Ordner und einen Parameterdateinamen und klicken Sie dann auf [Öffnen].

Das aktuelle RAW-Bild wird mit den geladenen Einstellungen bearbeitet.

Ändern der Einstellungen von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0

Wählen Sie [Optionen] im Menü [Werkzeug] auf dem Hauptbildfenster oder klicken Sie das Symbol 🔃 in der Symbolleiste an.

Das Dialogfenster [Optionen] erscheint.

Klicken Sie die Registerkarte [Allgemein] an.

Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.



Maniferent	Dadautura	
Menüpunkt	Bedeutung	
Ordner festlegen	Wählen Sie einen von zwei Ordnern aus. Ordner mit Originaldatei: Es wird der Ordner mit den RAW-Daten verwendet. Immer diesen Ordner verwenden: Klicken Sie [Durchsuchen] an, um das Dialogfenster [Nach Ordner suchen] anzuzeigen, und wählen Sie dann den zu verwendenden Ordner aus.	
Status beim Starten	Wählen Sie den Status beim Start. Status bei letztem Beenden: Es werden die Einstellungen beibehalten, die beim letzten Programmende verwendet wurden. Ändert sich in [Alle anordnen], wenn zum Beispiel die zuletzt benutzten Einstellungen aufgrund eines Unterschieds von Anzahl oder Typ der Monitore nicht wieder hergestellt werden können. Alle anordnen: Alle zu verwendenden Fenster werden angeordnet. Die Bildgröße wird auf "klein" gestellt (Standardeinstellung), und andere Einstellungen werden mit dem Status beim letzten Beenden des Programms dargestellt.	
	Standardeinstellung:Der Status jedes Fensters wird zur Standardeinstellung zurückgestellt.	
Startbildschirm beim Start anzeigen	Anzeige des Startbildschirms beim Start von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0. AN : Der Startbildschirm wird angezeigt. AUS : Der Startbildschirm wird nicht angezeigt.	
Fenster anordnen	Hier wird eingestellt, ob die Fenster bei der automatischen Anordnung links oder rechts ausgerichtet werden.	
Zweiten Monitor ohne Vorschau hinzufügen	Wird auf [AN] gestellt, um das Weißabgleichfenster, das Tonkurvenfenster und das Fenster "Andere Einstellungen" auf dem zweiten Monitor anzuordnen. In diesem Fall wird die Option "Fenster anordnen" ignoriert.	



Der Startbildschirm ist der Titelbildschirm, der beim Start von PENTAX PHOTO Laboratory 2.0 erscheint.



Klicken Sie Registerkarte [Fortgeschritten].

Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.



Menüpunkt	Bedeutung
Farbraum	Wählen Sie [sRGB] oder [AdobeRGB] für den Farbraum, der den Farbbereich festlegt. sRGB:
	Die zur Zeit üblichste Farbraumeinstellung, die mit den meisten Monitoren und Bildverarbeitungsprogrammen kompatibel ist. AdobeRGB:

beRGB:
Bietet einen breiteren Farbbereich als [sRGB].
Benutzen Sie diese Einstellung für Aufgaben wie z.B.
detaillierte Einstellungen an Bildern oder Ausdrucke für gewerbliche Zwecke.



Bei der Darstellung von Bildern, die mit AdobeRGB bearbeitet wurden, in einer sRGB-Umgebung, kann die Farbsättigung niedriger erscheinen als bei Verarbeitung mit sRGB.

١	/er	ar	be	eitu	ıng

Sie können wählen, ob mit den Verarbeitungsaufträgen sofort begonnen werden soll, oder ob eine Warteschlange erstellt werden und die Aufträge später starten sollen.

Sofort beginnen:

Auffräge werden sofort begonnen. Andere Operationen können erst durchgeführt werden, wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist.

Warteschlange verwenden:

Aufträge werden zu einer Warteschlange hinzugefügt. Aufträge können vor oder während der Verarbeitung hinzugefügt oder gelöscht werden.

Menüpunkt	Bedeutung
Vorschau aktualisieren	Echtzeit: Zur Anwendung der Verarbeitungsbedingungen auf das Vorschaubild bei jeder Änderung an den Einstellungen für [benutzerspezifische Verarbeitung]. Schaltfläche "Aktualisieren": Zur Anwendung der Verarbeitungsbedingungen auf das Vorschaubild durch Anklicken der Schaltfläche [Aktualisieren], nachdem alle Änderungen an den Einstellungen für [benutzerspezifische Verarbeitung] vorgenommen worden sind.
Speichern mehrerer Dateien	Bei der Verarbeitung mehrerer Bilder kann die Speichermethode unter den folgenden Möglichkeiten gewählt werden: [Speichern mit Originaldateiname + neuer Erweiterung], [Nummerierte Dateien] und [Einzeln speichern]. Wählen Sie "Nummerierte Dateien", um den Basisdateinamen und die Anzahl der folgenden Stellen anzugeben.



Klicken Sie nach Einstellung jedes Punkts auf [OK].

Die Optionen sind eingestellt, und das Dialogfenster schließt. Klicken Sie auf [Zurücksetzen], um alle Optionen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.



Wenn [Zurücksetzen] angeklickt wird, werden alle Registerkarten-Einstellungen einschließlich der Einstellungen der gerade geöffneten Registerkarte auf die Standardeinstellungen zurückgestellt.

AdobeRGB

Dieser Farbraum wird für gewerbliche Drucke und Dokumenterstellung durch Adobe Systems (USA) empfohlen. Sein Farbreproduzierungsbereich ist breiter als bei sRGB und deckt den Farbreproduzierbereich zum Drucken ausreichend ab. Daher gehen Farbdaten, die nur auf einem Drucker wiedergegeben werden können, beim Bearbeiten auf einem Computer nicht verloren. Beachten Sie, dass Farben bei Verwendung von AdobeRGB zusammen mit nicht-unterstützter Software blass erscheinen.

CCD-RAW-Daten

CCD steht für "Charge Coupled Device", eine Halbleitervorrichtung, die optische Informationen in elektrische Signale umwandelt. Bei RAW-Bilddaten handelt es sich um Rohdaten, die aus der CCD-Ausgabe gewonnen werden. Diese Daten können auf einen Computer übertragen und mit entsprechender Software in Bilddaten mit speziellen Einstellungen wie z. B. JPEG oder TIFF umgeformt werden.

CSV-Format

Bei diesem Datenformat werden Aufzeichnungsfelder aufgelistet und durch ein Komma (,) getrennt. Im Allgemeinen werden Zeichenketten im CSV-Format mit doppelten Anführungsstrichen gekennzeichnet. Einige Programme enthalten Funktionen zur Daten-Ein- und -Ausgabe im CSV-Format als Teil eines Mehrzweckformats.

Exif-JPEG-Format

Exif steht für "Exchangeable Image File Format". Dieses Bilddatenformat basiert auf dem JPEG-Bilddatenformat und ermöglicht die Einbettung von Indexbildern und Bildeigenschaften in die Daten. Programme, die dieses Format nicht unterstützen, bearbeiten die Bilder wie gewöhnliche JPEG-Bilder.

Exif-TIFF-Format

Exif steht für "Exchangeable Image File Format". Dieses Bilddatenformat basiert auf dem TIFF-Bilddatenformat und ermöglicht die Einbettung von Indexbildern und Bildeigenschaften in die Daten. Programme, die dieses Format nicht unterstützen, bearbeiten die Bilder wie gewöhnliche TIFF-Bilder.

JPEG

Ein Bildkomprimierungsformat. Obwohl die Bildqualität etwas abnimmt, können Bilder auf kleinere Dateigrößen komprimiert werden als mit TIFF und anderen Formaten.

PNG-Format

Bilder, die mit diesem Format gespeichert werden, können auf eine kleine Dateigröße komprimiert werden, jedoch werden die Dateien durch die reversible Komprimierung größer als bei JPEG. Dieses Format ist sinnvoll bei Vollfarbenbildern, da es Qualitätsverlust sogar bei Nachbearbeitungen verhindert. PNG-Dateien können jedoch nicht auf älteren Browsern (Internet Explorer 3.0 oder früher oder Internet Explorer 4.5 auf Macintosh) dargestellt werden. Außerdem können Indexbilder und Bildeigenschaften nicht in die Daten eingebettet werden.

sRGB (Standard-RGB)

Eine internationale Farbraumnorm der IEC (International Electrotechnical Commission). Die Norm beruht auf dem Farbraum für Computermonitore und wird auch als Standard-Farbraum für Exif verwendet.

TIFF-8

Ein Dateiformat zum Speichern von Bilddaten. Jedes Bild wird mit 8-Bit-RGB-Daten für jede Farbe aufgezeichnet. Das Bild wird nicht komprimiert, was große Dateien zur Folge hat. Es kommt jedoch zu keiner Verschlechterung der Bildqualität.

TIFF-16

Obwohl TIFF-Bilder gewöhnlich 8 Bit haben, gibt es auch 16-Bit-TIFF. Bei der Bildverarbeitung sind mehr Berechnungen erforderlich, da der Dynamikbereich größer ist.

Verlustlose Drehung

Da bei JPEG irreversible Komprimierung verwendet wird (Daten gehen während der Komprimierung verloren), nimmt die Qualität von JPEG-Bildern ab, wenn sie dekomprimiert, gedreht und dann gespeichert werden. Es kann jedoch verlustlose Drehung verwendet werden, um JPEG-Bilder zu drehen, ohne die Daten wieder zu komprimieren. Exif und andere Daten werden beibehalten. Bilder, an denen verlustlose Drehung durchgeführt wird, werden als separate Dateien bearbeitet; das gedrehte Bild erscheint, nachdem die Bilddatei gespeichert worden ist.

PENTAX Corporation 2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN

(http://www.pentax.co.jp/)

PENTAX Europe GmbH

Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg,

(European Headquarters) GERMANY

GERIVIANT

(HQ - http://www.pentaxeurope.com) (Germany - http://www.pentax.de)

PENTAX U.K. Limited PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks

SL3 8PN, U.K.

(http://www.pentax.co.uk)

PENTAX France S.A.S. 12/14, rue Jean Poulmarch, 95106 Argenteuil Cedex.

FRANCE

PENTAX Benelux B.V. (for Netherlands)

Spinveld 25, 4815 HR Breda, NETHERLANDS

(http://www.pentax.nl)
(for Belgium & Luxembourg)

Weiveldlaan 3-5, 1930 Zaventem, BELGIUM

(http://www.pentax.be)

PENTAX (Schweiz) AG Widenholzstrasse 1 Postfach 367 8305 Dietlikon,

SWITZERLAND

(http://www.pentax.ch)

PENTAX Scandinavia AB P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN

(http://www.pentax.se)

PENTAX Imaging Company

A Division of PENTAX of America, Inc.

(Headquarters)

600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A.

(Distribution & Service Center)

16163 West 45th Drive, Unit H Golden, Colorado 80403,

U.S.A. (http://www.pentaximaging.com)

PENTAX Canada Inc. 1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7,

CANADA

(http://www.pentaxcanada.ca)



Änderungen in technischen Daten, Design, Ausstattung und Lieferumfang vorbehalten.